

コントロールソフトウェア for PP シリーズ CONTROL SOFTWARE FOR PP SERIES

取扱説明書

お知らせ

2025 年 4 月 1 日、株式会社 NF千代田エレクトロニクスは
株式会社エヌエフ回路設計ブロックと合併いたしました。
本書における社名やお問い合わせ先については、下記の通り
読み替えてご利用願います。

社 名	株式会社エヌエフ回路設計ブロック Chiyoda 事業本部
電話番号	03-6907-1401
FAX 番号	03-6907-1356
メール	chiyoda_eigyou@nfcorp.co.jp

コントロールソフトウェア for PP シリーズ
CONTROL SOFTWARE FOR PP SERIES

取扱説明書

■登録商標について

National Instruments は，米国 National Instruments Corporation の商標です。

Microsoft は，米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

Windows は，米国 Microsoft Corporation の登録商標です。

WAVE DESIGNER は，株式会社エヌエフ回路設計ブロックの登録商標です。

その他の会社名，商品名等は，一般に各社の商標，又は登録商標です。

—— はじめに ——

このたびは、PP シリーズ 高速プログラマブル直流電源をお買い求めいただき、ありがとうございます。

電気製品を安全に正しくお使いいただくために、まず、次のページの“安全にお使いいただくために”をお読みください。

●この説明書の章構成は次のようになっています。

初めて使用する方は、“1. 概説”からお読みください。

1. 概説

コントロールソフトウェアの機能の概要を説明しています。

2. インストール

コントロールソフトウェアの動作に必要な環境や、インストールの方法を説明しています。

3. コントロールソフトウェアの操作

起動・終了方法、ウィンドウの構成、環境設定の方法など、コントロールソフトウェアの基本的な操作方法について説明しています。

4. 基本コントローラ

コントロールソフトウェアの主機能である、“基本コントローラ”の操作方法を説明しています。

5. シーケンス

コントロールソフトウェアの主機能である、“シーケンス”の操作方法を説明しています。

6. 計測値ロギング

計測値ロギングの操作方法を説明しています。

7. 任意波形編集

任意波形編集ツール（WAVE DESIGNER for PP シリーズ）の操作方法を説明しています。

8. 保守

バージョンについて説明しています。

———— 安全にお使いいただくために ————

安全にご使用いただくため、下記の警告や注意事項は必ず守ってください。

これらの警告や注意事項を守らずに発生した損害については、当社はその責任と保証を負いかねますのでご了承ください。

●取扱説明書の内容は必ず守ってください。

取扱説明書には、この製品を安全に操作・使用するための内容を記載しています。

ご使用に当たっては、この説明書を必ず最初にお読みください。

この取扱説明書に記載されているすべての警告事項は、重大事故に結びつく危険を未然に防止するためのものです。必ず守ってください。

●おかしいと思ったら

本製品が制御している電源システムから煙が出たり、変な臭いや音がしたりする場合は、直ちに使用を中止してください。

このような異常が発生したら、修理が完了するまで使用できないようにして、直ちにお求めの当社又は当社代理店にご連絡ください。

——— 免責事項 ———

“コントロールソフトウェア for PP シリーズ”（以降、本ソフトウェアと略記）は、株式会社千代田エレクトロニクスが十分な試験及び検査を行って出荷しております。

万一製造上の不備による故障又は輸送中の事故などによる不具合がありましたら、当社又は当社代理店までご連絡ください。

本ソフトウェアの使用により万一損害が生じたとしても、当社はその損害において一切の責任を負いません。また、本ソフトウェアに不備があった場合でも、当社は修正及びサポートの義務を負わないものとします。ご使用はお客様の責任において行ってください。

——— 著作権について ———

本ソフトウェアの著作権は当社にあり、日本国著作権法及び国際条約によって保護されています。

お客様は、バックアップ又は保存用の目的に限って、本ソフトウェアのコピーを1部作成すること、又はオリジナルをバックアップ又は保存用の目的のみに保持して、本ソフトウェアをハードディスクにインストールできます。

この取扱説明書の内容の一部又は全部を無断で転載することはできません。

——— ご連絡にあたって ———

万一不具合、又はご不明な点がありましたら、お求めになりました当社又は当社代理店にご連絡ください。

ご連絡の際は、型式名（又は製品名）、バージョンと、できるだけ詳しい症状やご使用の状態をお知らせください。

目 次

	ページ
はじめに	i
安全にお使いいただくために	ii
免責事項・著作権について・ご連絡にあたって	iii
目次	iv
図目次	viii
表目次	ix
1. 概説	1
1.1 概要	2
1.2 ソフトウェアの構成	3
1.3 ソフトウェア起動時の機器との通信	3
1.4 本書の表記について	4
2. インストール	5
2.1 システム要件	6
2.2 インストールの手順	7
2.2.1 ドライバソフトウェアのインストール	7
2.2.2 コントロールソフトウェア for PPシリーズのインストール	7
3. コントロールソフトウェアの操作	9
3.1 起動・終了	10
3.1.1 起動	10
3.1.2 終了	10
3.2 機器との通信	11
3.3 メインウィンドウの構成	12
3.4 機能切替・機能表示部	12
3.5 共通表示部	13
3.5.1 オペレーションバー	13
3.5.2 ステータスモニタ	13
3.5.3 ステータスバー	13
3.6 環境設定	14
3.6.1 モデル設定	14
3.6.2 通信設定	15
3.7 エラーメッセージ	16
4. 基本コントローラ	17
4.1 ウィンドウ各部の名称	18
4.2 各部の操作	19
4.2.1 メニューバー	19
4.2.2 ツールバー	19
4.2.3 更新・設定ボタン	20
4.2.4 基本設定	20

4.2.5	出力設定	21
4.2.6	運転制御設定	22
4.2.7	リミッタ設定	23
4.2.8	設定制限	24
4.2.9	オペレーションバー	25
4.3	機器設定ファイル	26
4.3.1	名前を付けて保存	26
4.3.2	上書き保存	26
4.3.3	ファイルの読み出し	26
4.4	メモリ	27
4.4.1	ストア	27
4.4.2	リコール	27
4.4.3	リセット	27
4.5	ステータス	28
4.5.1	ステータスマニタ	28
4.5.2	クリア	29
4.6	ロギング	30
4.7	任意波形編集	30
4.8	通信未接続状態での制約	30
5.	シーケンス	31
5.1	ウィンドウ各部の名称	32
5.2	各部の操作	33
5.2.1	メニューバー	33
5.2.2	ツールバー	34
5.2.3	基本設定	34
5.2.4	ステップ操作	35
5.2.5	ステップ遷移パラメタ	38
5.2.6	ステップ実行パラメタ	39
5.2.7	オペレーションバー	39
5.3	シーケンスデータファイル	40
5.3.1	名前を付けて保存	40
5.3.2	上書き保存	40
5.3.3	ファイルの読み出し	40
5.4	実行	41
5.4.1	開始	41
5.4.2	停止	41
5.4.3	ホールド	41
5.4.4	ブランチ	41
5.4.5	出力オン	42
5.4.6	出力オフ	42
5.4.7	実行モードの切り換え	42
6.	計測値ロギング	43

6.1	ロギングウィンドウを開く・閉じる	44
6.1.1	ロギングウィンドウを開く	44
6.1.2	ロギングウィンドウを閉じる	44
6.2	ウィンドウ各部の名称	44
6.3	各部の操作	45
6.3.1	メニューバー	45
6.3.2	ツールバー	45
6.3.3	開始・停止・クリア	45
6.3.4	ロギング条件	46
6.4	ログ表示部	46
6.5	計測値ログファイル	47
7.	任意波形編集	49
7.1	概要	50
7.2	任意波形編集ウィンドウを開く・閉じる	51
7.2.1	任意波形編集ウィンドウを開く	51
7.2.2	任意波形編集ウィンドウを閉じる	51
7.3	ウィンドウ各部の名称	52
7.4	各部の操作	53
7.4.1	メニューバー	53
7.4.2	ツールバー	54
7.4.3	操作パネル部	54
7.4.4	波形表示部	54
7.5	波形表示部	55
7.5.1	波形表示領域	55
7.5.2	表示倍率	55
7.5.3	マーカ	56
7.5.4	波形操作	57
7.5.5	任意波形編集例	59
7.5.6	グリッド描画	59
7.6	ファイル操作	60
7.6.1	独自形式ファイル	60
7.6.2	テキスト形式ファイル	60
7.6.3	ファイルの読み込み	61
7.7	波形の印刷	61
7.8	新規任意波形編集	62
7.8.1	範囲・ページ	62
7.8.2	波形選択	63
7.8.3	パラメタ設定	64
7.8.4	波形関数設定	65
7.8.5	波形作成例	69
7.8.6	任意波形編集パラメタファイル操作	71
7.8.7	印刷	71

7.9	新規補間編集	72
7.9.1	制御点の設定	73
7.9.2	補間実行	74
7.9.3	波形作成例	75
7.9.4	制御点ファイル操作	76
7.10	波形間演算	77
7.10.1	演算の種類	78
7.10.2	演算対象の設定	78
7.10.3	演算の実行	78
7.10.4	波形作成例	79
7.11	圧縮／伸張	80
7.11.1	横軸の圧縮／伸張	80
7.11.2	縦軸の圧縮／伸張	81
7.11.3	波形作成例	82
7.12	システム設定	84
7.12.1	X軸単位設定	84
7.12.2	Y軸単位設定	85
7.13	メモリ	86
7.13.1	メモリ転送	86
7.13.2	メモリクリア	86
8.	保守	87
8.1	バージョンの確認	88

付 図・付 表

■ 図目次

	ページ
図3-1 デスクトップのショートカットアイコン.....	10
図3-2 終了確認ダイアログ	10
図3-3 通信未接続状態で起動したときに表示されるダイアログ	11
図3-4 メインウィンドウの構成.....	12
図3-5 オペレーションバー	13
図3-6 ステータスマニタ	13
図3-7 ステータスバー	13
図3-8 環境設定ダイアログ	14
図3-9 誤ったモデル設定を行ったときのエラーダイアログ.....	14
図3-10 誤った装置構成を行ったときのエラーダイアログ	15
図4-1 基本コントローラウィンドウ.....	18
図4-2 基本コントローラのメニュー構成	19
図4-3 基本コントローラのツールバー	19
図4-4 更新・設定ボタン.....	20
図4-5 基本設定	20
図4-6 設定クリア確認ダイアログ	20
図4-7 出力設定	21
図4-8 設定範囲のエラーダイアログ例	21
図4-9 運転制御設定	22
図4-10 リミッタ設定	23
図4-11 設定制限	24
図4-12 OUTPUTボタンの表示	25
図4-13 機器が操作を受け付けられないときのエラーダイアログ例	25
図4-14 メモリストア／リコールダイアログ	27
図4-15 ステータス表示例（過電圧 過電力）	28
図5-1 シーケンスウィンドウ	32
図5-2 シーケンスのメニュー構成	33
図5-3 シーケンスのツールバー	34
図5-4 基本設定（出力モード）	34
図5-5 設定クリア確認ダイアログ	34
図5-6 ステップ操作ボタン	35
図5-7 ステップ削除の確認ダイアログ	35
図5-8 データコピーのエラーダイアログ	37
図5-9 終了位相の有効・無効	38
図5-10 動作種別の設定	39
図5-11 シーケンスのオペレーションバー	39
図6-1 計測値ロギングウィンドウ	44

図6-2	計測値ロギングのメニュー構成	45
図6-3	計測値ロギングのツールバー	45
図6-4	ロギング設定ダイアログ	46
図7-1	波形作成例	50
図7-2	任意波形編集の終了確認ダイアログ	51
図7-3	任意波形編集ウィンドウ	52
図7-4	任意波形編集のメニュー構成	53
図7-5	任意波形編集のツールバー	54
図7-6	操作パネル画面遷移	54
図7-7	クリップボード操作	58
図7-8	新規任意波形編集	62
図7-9	「波形関数」を選択したとき	65
図7-10	新規補間編集	72
図7-11	波形演算	77
図7-12	圧縮／伸張	80
図7-13	メモリ転送／メモリクリアダイアログ	86
図8-1	環境設定ダイアログウィンドウ	88

■ 表目次

	ページ
表2-1 システム要件	6
表4-1 ワーニングステータス表示	28
表4-2 リミッタコンディション表示	28
表7-1 波形選択	63
表7-2 標準波形のパラメタ	64
表7-3 組み込み定数	66
表7-4 演算子	67
表7-5 組み込み関数	67
表7-6 横軸ユーザ単位例	84

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

1. 概説

1.1 概要	2
1.2 ソフトウェアの構成	3
1.3 ソフトウェア起動時の機器との通信	3
1.4 本書の表記について	4

1.1 概要

本ソフトウェアは、PP シリーズ 高速プログラマブル直流電源（以下、機器と略します）のリモート制御、任意波形機能、シーケンス機能をサポートするアプリケーションです。

パーソナルコンピュータ（PC）の Windows（7/10）上で動作し、USB、もしくは LAN を介して機器に出力制御データ、任意波形データ、シーケンスデータを転送したり、各種機能を実行したりすることができます。

本ソフトウェアの主な機能は、下記のとおりです。シーケンス機能の詳細な動作については、機器の取扱説明書をご参照ください。

■基本操作機能

- リモートコントロール
- ステータスモニタ
- 計測値のロギング

■任意波形機能

- 任意波形データの作成、編集、保存
- 機器への任意波形データ転送

■シーケンス機能

- シーケンスデータの作成、編集、保存
- 機器へのシーケンスデータ転送
- シーケンス機能の実行制御
- シーケンス実行中のモニタ表示

1.2 ソフトウェアの構成

本ソフトウェアは、同一画面上に表示される2つの主機能と2つのツールから構成されます。

■主機能

- 基本コントローラ
- シーケンス機能

■ツール機能

- 任意波形作成機能
- ロギング機能

1.3 ソフトウェア起動時の機器との通信

本ソフトウェアは、起動時に機器との通信接続の確認を行います。機器との通信接続が確立できた場合は、基本コントローラの各種パラメタ設定を機器から取得し、PC 画面に表示します。

機器と通信が接続できなかった場合は、本ソフトウェアはそのまま起動し、基本コントローラの各種パラメタには本ソフトウェアが持っているデフォルト設定が入ります。機器と接続していなくても、本ソフトウェアで各機能の設定データを作成することができます。

コントロールソフトウェア for PP シリーズの環境設定と接続する PP シリーズのモデル名が異なった状態で使用した場合は、予期しない動作をする場合があります。必ず本ソフトウェアの環境設定を接続する PP シリーズのモデル名と一致させて使用してください。

1.4 本書の表記について

本書では、本ソフトウェアの解説において、次のような表記規則で記述します。

- 画面に表示されるメニュー名やユーザが入力する文字列等：ゴシック体，[] で囲む。
例：[波形(T)]，[s=2*pi;]
- 画面に表示されるボタン名やユーザが操作するキー等：ゴシック体， で囲む。
例：キャンセルOKAlt
- 本ソフトウェア内の各機能や各項目を表す文字列等：ゴシック体，「 」で囲む。
例：「基本コントローラ」，「任意波形編集ツール」
- あるキーを押しながら，別のキーを押す：“+” で接続して表示する。例：Ctrl+O
- あるキーを押す，離してから，別のキーを押す：“,” で接続して表示する。例：Alt, F

2. インストール

2.1 システム要件	6
2.2 インストールの手順	7

2.1 システム要件

本ソフトウェアをインストールする前に、システムが表2-1の要件を満足していることをご確認ください。

表2-1 システム要件

項目	内容
ディスプレイ	1024×768 ピクセル以上, 256 色以上表示可能
OS	Windows 7 (32-bit / 64-bit) / 10 (32-bit / 64-bit) 日本語版
ハードディスク空き容量	64 MB 以上
通信インタフェース	USB / LAN
ソフトウェアコンポーネント	Microsoft .NET Framework 4.0 Microsoft .NET Framework 4.0 日本語 Language Pack VISA 環境 2.2.1 ドライバソフトウェアのインストール 参照

----- コメント -----

- 使用する OS の動作環境条件によっては、CPU、メモリが上記の仕様で動作できない場合もあります。

■ソフトウェアコンポーネントについて

.NET Framework 4.0 以降がインストールされている必要があります。

.NET Framework 4.0 は、Microsoft 社のホームページ (<http://www.microsoft.com>) からダウンロード可能です。

.NET Framework 4.0 がインストールされていない状態で 本ソフトウェアを実行しますと、.NET Framework のインストールを促すメッセージが表示されます。

2.2 インストールの手順

本ソフトウェアのインストール／アンインストールを行う場合、管理者権限で Windows にログオンしてください。

本ソフトウェアと機器を通信接続するためには、USB ドライバソフトウェアがインストールされている必要があります。VISA 環境がコンピュータにセットアップされている場合は、USB ドライバソフトウェアも既にインストールされています。VISA (Virtual Instrument Software Architecture) は、計測器のソフトウェアアーキテクチャの標準化を進める IVI Foundation が推奨している規格です。

2.2.1 ドライバソフトウェアのインストール

本ソフトウェアは National Instruments Corporation の NI-VISA Version 16.0 で動作することを確認しています。他ベンダー製 VISA 環境での動作トラブルにつきましては対応致しかねますので、予めご了承ください。

NI-VISA 環境で本ソフトウェアを使用する場合は、お客様にて National Instruments 社のライセンスを取得していただく必要がございます。NI-VISA についての詳細は、National Instruments 社へお問い合わせいただくか、National Instruments 社の Web サイトでご確認ください。

2.2.2 コントロールソフトウェア for PP シリーズのインストール

■インストール手順

1. setup.exe を実行します。インストーラが起動します。
 2. ダイアログの指示に従い、**次へ**を押してインストールします。
- インストールが終了すると、本ソフトウェアを実行できるようになります (図 3.1)。

■アンインストール手順

Windows の [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] の現在インストールされているプログラムの一覧から “コントロールソフトウェア for PP シリーズ” を選択し、削除してください。

ただし、本ソフトウェアをインストールしたフォルダは削除されません。フォルダ内には本ソフトウェアの関連ファイルが残っていますが、アンインストール後にフォルダ及びフォルダ内のファイルを削除しても問題ありません。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

3. コントロールソフトウェアの操作

3.1 起動・終了	10
3.2 機器との通信	11
3.3 メインウィンドウの構成	12
3.4 機能切換・機能表示部	12
3.5 共通表示部	13
3.6 環境設定	14
3.7 エラーメッセージ	16

3.1 起動・終了

本ソフトウェアを起動，終了する方法を説明します。

3.1.1 起動

次の2通りの方法があります。デスクトップのショートカットは，本ソフトウェアのインストール時に自動的に作成されます。

- デスクトップのショートカットアイコンをダブルクリックします。



図3-1 デスクトップのショートカットアイコン

- スタートメニューから，[スタート]－[すべてのプログラム]－[CYDE]－[コントロールソフトウェア for PP シリーズ]と選択します。

3.1.2 終了

次の3通りの方法があります。終了操作を行うと図3-2のダイアログが表示されます。終了する場合は「はい」を，終了をキャンセルする場合は「いいえ」を選択します。

- ウィンドウ右上にある「X」ボタンをクリックします。
- ウィンドウを選択した状態で，キーボードで「Alt」＋「F4」と操作します。
- メニューバーから，[ファイル(F)]－[終了(X)]と選択します。




図3-2 終了確認ダイアログ

3.2 機器との通信

本ソフトウェアは USB、もしくは LAN で接続された機器と通信を行い、接続された機器に対し設定や制御を行うことができます。以降の説明においては、コンピュータと機器が単に物理的に USB ケーブル、もしくは LAN ケーブルで接続されている状態と区別するため、本ソフトウェアと機器との通信が確立された状態にあることを“**通信接続状態**”，本ソフトウェアと機器との通信が確立されていない状態を“**通信未接続状態**”と表します。

■通信未接続状態での起動

本ソフトウェアは起動時に機器との通信を試みます。通信が確立できない場合、本ソフトウェアは通信未接続状態で起動します。通信未接続状態で起動したときは、図3-3のダイアログが表示されます。

通信未接続状態では機器をコンピュータから制御することはできませんが、設定データやシーケンスデータの作成やファイル保存は可能です。ただし、通信未接続状態で本ソフトウェアを使用する場合でも、予め環境設定を接続する機器に合わせてください（[図3.6](#)）。




図3-3 通信未接続状態で起動したときに表示されるダイアログ

3.3 メインウィンドウの構成



図3-4 メインウィンドウの構成

- | | |
|----------|-------|
| a) 機能切換 | 🔗 3.4 |
| b) 機能表示部 | 🔗 3.4 |
| c) 共通表示部 | 🔗 3.5 |
| d) 環境設定 | 🔗 3.6 |

3.4 機能切換・機能表示部

本ソフトウェアは以下の機能を切り換えて利用することができます。
機能切換タブをクリックすると、機能表示部に各機能の項目が表示されます。

- 基本コントローラ (🔗 4)
- シーケンス (🔗 5)

3.5 共通表示部

共通表示部はすべての機能に共通して表示されます。

3.5.1 オペレーションバー

出力オン／オフの切り換えや各種機能の操作ボタンがあります。



図3-5 オペレーションバー

3.5.2 ステータスマニタ

現在接続されている機器の状態を表示します。




図3-6 ステータスマニタ

3.5.3 ステータスバー

機器の接続状態や本ソフトウェアの状態を表示します。




図3-7 ステータスバー

- 接続モデル
環境設定で指定した機器のモデル名を表示します。
- 接続方式
環境設定で指定した機器との接続方式を表示します。
- 編集モード／実行モード
シーケンスの実行モードを表示します (図5.4.7)。
- 経過時間
シーケンスを開始してからの経過時間を表示します。

3.6 環境設定

本ソフトウェアを最初に使用するときは環境設定を行ってください。画面右上の「環境設定」ボタンをクリックすると、図3-8の環境設定ダイアログが表示されます。

環境設定は本ソフトウェアが起動している時はいつでも変更できますが、環境設定を変更すると編集中のパラメタ等がクリアされます。



図3-8 環境設定ダイアログ

3.6.1 モデル設定

■モデル

接続する機器のモデル名を選択します。設定した機器はステータスバーに表示されます (図3.5.3)。誤ったモデル設定で通信を行ったときは、図3-9のダイアログが表示されます。ご使用している機器のモデル名を選択してください。




図3-9 誤ったモデル設定を行ったときのエラーダイアログ

■装置構成

装置構成を選択してください。装置構成を変更したときは、その都度設定しなおしてください。

装置構成を誤った状態で通信を行ったときは、図3-10のダイアログが表示されます。




図3-10 誤った装置構成を行ったときのエラーダイアログ

3.6.2 通信設定

■通信種類

接続する機器との通信種類を指定します。設定した通信種類は、ステータスバーに表示されます (図3.5.3)。

■IP アドレス

通信種類が LAN の場合、IP アドレスを設定します。

機器のシステム設定画面、リモート設定ウィンドウの LAN 設定で表示される IP アドレスを指定します。リモート設定ウィンドウの表示方法は機器の取扱説明書（リモート制御）を参照してください。

----- コメント -----

DHCP サーバがあるネットワークで機器と接続する場合、IP アドレスが更新されて通信が取れなくなる場合があります。その場合、IP アドレスを固定して使用してください。IP アドレスの固定方法は、機器の取扱説明書（リモート制御）を参照してください。

3.7 エラーメッセージ

本ソフトウェアを使用中に、エラーメッセージがダイアログ表示されることがあります。その場合は、メッセージの指示に従って対応してください。

また図3-11のようなエラーダイアログが表示されたときは、機器に異常がありコントロールソフトウェアからの操作を受け付けません。一度機器の電源をオフにしてください。




図3-11 制御不能な状態のエラーダイアログ

4. 基本コントローラ

4.1 ウィンドウ各部の名称	18
4.2 各部の操作	19
4.3 機器設定ファイル	26
4.4 メモリ	27
4.5 ステータス	28
4.6 ロギング	30
4.7 任意波形編集	30
4.8 通信未接続状態での制約	30

4.1 ウィンドウ各部の名称



図4-1 基本コントローラウィンドウ

- | | |
|--------------|---------|
| a) メニューバー | 🔗 4.2.1 |
| b) ツールバー | 🔗 4.2.2 |
| c) 更新・設定ボタン | 🔗 4.2.3 |
| d) 基本設定 | 🔗 4.2.4 |
| e) 出力設定 | 🔗 4.2.5 |
| f) 運転制御設定 | 🔗 4.2.6 |
| g) リミッタ設定 | 🔗 4.2.7 |
| h) 設定制限 | 🔗 4.2.8 |
| i) オペレーションバー | 🔗 4.2.9 |

4.2 各部の操作

ここでは通信接続状態での操作を前提に各部の操作方法を説明します。通信未接続時状態では機器の状態が取得できないため、一部の機能が制約されます（図4.8）。

機器の状態により各項目の設定を行うとエラーメッセージが表示されることがあります。その場合はメッセージの内容に従って対応してください。

4.2.1 メニューバー

基本コントローラのメニュー構成を図4-2に示します




図4-2 基本コントローラのメニュー構成

4.2.2 ツールバー

基本コントローラのツールバーでは、図4-3の各アイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。




図4-3 基本コントローラのツールバー

- | | |
|-----------|--------------------|
| a) 開く | 機器設定ファイルを開きます。 |
| b) 上書き保存 | 機器設定ファイルを上書き保存します。 |
| c) ストア | メモリストア画面を表示します。 |
| d) リコール | メモリリコール画面を表示します。 |
| e) ロギング | ロギング画面を表示します。 |
| f) 任意波形編集 | 任意波形編集画面を表示します。 |

4.2.3 更新・設定ボタン




図4-4 更新・設定ボタン

- a) **更新ボタン** 基本設定・出力設定・運転制御設定・リミッタ設定・設定制限を接続している機器から取得し、本ソフトウェアウィンドウの設定値を更新します。
- b) **設定ボタン** 本ソフトウェアウィンドウに入力されている基本設定・出力設定・運転制御設定・リミッタ設定・設定制限を接続している機器に設定します。

4.2.4 基本設定




図4-5 基本設定

- a) **出力モード** 右の▼をクリックして、出力モード一覧から選択します。

出力モードの設定を変更すると、図4-6の確認ダイアログが表示されます。**はい**を選択すると、出力設定及びリミッタ設定の各設定値は本ソフトウェアが持っているデフォルト値にクリアされます。**いいえ**を選択すると、出力モードの変更を取り消します。




図4-6 設定クリア確認ダイアログ

出力モードの設定を変更してから**設定**ボタンをクリックすると、接続している機器の設定状態によっては設定の切り換えに時間がかかることがあります。

4.2.5 出力設定

出力に関する項目の設定を行います。設定領域が灰色の項目は、その出力モードでは設定できない項目です。

出力設定

直流電圧	<input type="text" value="0.00"/> [V]	交流電圧	<input type="text"/> [Vrms]
周波数	<input type="text"/> [Hz]	波形	<input type="text"/>
外部入力ゲイン	<input type="text"/>	外部信号源	<input type="text"/>
開始位相	<input type="text"/> [deg]	<input type="checkbox"/> 終了位相	<input type="text"/> [deg]

図4-7 出力設定

数値を入力する設定項目で設定範囲外の値を入力すると、図4-8のようなエラーダイアログが表示されます。ダイアログに示される設定範囲内の値を入力してください。設定範囲は機種ごとに異なります。設定範囲の詳細は機器の取扱説明書を参照してください。図4-8は PP30-17 におけるエラーダイアログ例です。




図4-8 設定範囲のエラーダイアログ例

4.2.6 運転制御設定

運転制御設定では、ソフトスタート／ソフトストップ機能の設定や積算電流プリセットカウンタ、および運転停止タイマの設定を行います。図4-9は PP30-17 における運転制御設定の例です。

運転制御設定					
<input type="checkbox"/> ソフトスタート	<input type="text"/>	[s]	<input type="checkbox"/> ソフトストップ	<input type="text"/>	[s]
<input type="checkbox"/> 積算電流	<input type="text"/>	[As]	積算電流 カットオフ電流	<input type="text" value="0.00"/>	[A]
<input type="checkbox"/> 運転停止タイマ	<input type="text"/>	[s]	積算電流 単位設定	<input type="text" value="As"/>	▼

図4-9 運転制御設定

数値を入力する設定項目に設定範囲外の値を入力すると、図4-8のようなエラーダイアログが表示されます。設定範囲は機種ごとに異なります。設定範囲の詳細は機器の取扱説明書を参照してください。

4.2.7 リミッタ設定

リミッタ設定では電圧ピークリミッタの設定，もしくは電流ピークリミッタと実効値リミッタの設定を行います。図4-10 リミッタ設定は PP30-17 におけるリミッタ設定例です。

The figure displays two panels of the 'リミッタ設定' (Limiter Settings) interface. Each panel has tabs for '下限' (Lower Limit) and '上限' (Upper Limit).

Top Panel (Current Limiter):

- 電流ピーク値 (Current Peak Value):** Input fields show -44.7 and 44.7, with the unit [Apk].
- 出力オフ動作 (Output Off Action):** A checkbox is present, followed by a '時間' (Time) field and the unit [s].
- 電流実効値 (Current Effective Value):** An input field shows 17.8, with the unit [Arms].
- 出力オフ動作 (Output Off Action):** A checkbox is present, followed by a '時間' (Time) field and the unit [s].

Bottom Panel (Voltage Limiter):

- 電圧ピーク値 (Voltage Peak Value):** Input fields show -31.5 and 31.5, with the unit [Vpk].
- 出力オフ動作 (Output Off Action):** A checkbox is present, followed by a '時間' (Time) field and the unit [s].
- 電流実効値 (Current Effective Value):** An input field is empty, with the unit [Arms].
- 出力オフ動作 (Output Off Action):** A checkbox is present, followed by a '時間' (Time) field and the unit [s].

図4-10 リミッタ設定

数値を入力する設定項目に設定範囲外の値を入力すると，図4-8のようなエラーダイアログが表示されます。設定範囲は機種ごとに異なります。設定範囲の詳細は機器の取扱説明書を参照してください。

並列接続時では，電圧ピーク値の値を変更することはできません。また常に出力オフ動作になります。

4.2.8 設定制限

設定制限では各出力の設定可能な範囲を設定します。図4-11 設定制限は PP30-17 における設定制限の例です。

設定制限	下限	上限	
直流電圧値	-31.50	31.50	[V]
電圧実効値		31.50	[Vrms]
電圧ピークtoピーク値			[Vpp]
周波数	1.0	550.0	[Hz]

図4-11 設定制限

数値を入力する設定項目に設定範囲外の値を入力すると、図4-8のようなエラーダイアログが表示されます。設定範囲は機種ごとに異なります。設定範囲の詳細は機器の取扱説明書を参照してください。

4.2.9 オペレーションバー

オペレーションバーの **OUTPUT** をクリックすると、接続されている機器の出力オン／オフを切り換えます。**OUTPUT** ボタンの表示は図4-12のように変化します。




図4-12 OUTPUT ボタンの表示

機器に異常がありコントロールソフトウェアからの操作を受け付けない場合は、図4-13のようなエラーダイアログが表示されます。




図4-13 機器が操作を受け付けないときのエラーダイアログ例

4.3 機器設定ファイル

出力オン／オフの設定を除く基本コントローラの設定内容をファイルに保存することができます。ファイルの拡張子は”.rmt”です。


4.3.1 名前を付けて保存

新規に機器設定ファイルを保存します。次の2通りの方法によって、「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。新規作成のデータでは、上書き保存操作をしても「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [名前を付けて保存(A)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **F**, **A** と操作します。


4.3.2 上書き保存

既存の機器設定ファイルに上書き保存します。次の4通りの方法があります。新規作成のデータで上書き保存操作をすると、「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [上書き保存(S)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **F**, **S** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**S** と操作します。
- ツールバーの「上書き保存」アイコン ( 4.2.2) をクリックします。

4.3.3 ファイルの読み出し

機器設定ファイルを開きます。次の4通りの方法によって、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [開く(O)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **F**, **O** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**O** と操作します。
- ツールバーの「開く」アイコン ( 4.2.2) をクリックします。

4.4 メモリ

本ソフトウェアで設定した内容を本体のメモリに保存できます。また本体のメモリに保存されている設定を本ソフトウェアで読みだすこともできます。




図4-14 メモリストア／リコールダイアログ

4.4.1 ストア

次の2通りの方法によって「メモリストア」ダイアログが表示されます。

「メモリストア」ダイアログの「Memory No.」で内部メモリ番号を指定し、**OK**を選択すると、機器でストア処理が実行されます。

- メニューバーから、[メモリ(M)]－[ストア]と操作します。
- ツールバーの「ストア」アイコン (図4.2.2) をクリックします。

4.4.2 リコール

次の2通りの方法によって「メモリリコール」ダイアログが表示されます。

「メモリリコール」ダイアログの「Memory No.」でメモリ番号を指定し、**OK**を選択すると機器でリコール処理が実行されます。機器のリコール処理終了後に本ソフトウェアは機器へ問い合わせを行い、本ソフトウェアウィンドウの各設定値をリコールした値に更新します。

- メニューバーから、[メモリ(M)]－[リコール]と操作します。
- ツールバーの「リコール」アイコン (図4.2.2) をクリックします。
- 出力オン状態でリコール操作を行うとエラーとなります。

4.4.3 リセット

メニューバーから[メモリ(M)]－[リセット]と操作します。接続している機器のメモリを工場出荷時の設定にリセットします。

- 出力オン状態でリセット操作を行うとエラーとなります。

4.5 ステータス

4.5.1 ステータスモニタ

本ソフトウェアは出力がオンの間、約2秒間隔で接続している機器にワーニングステータスとリミッタコンディションの問い合わせを行い、ステータスモニタの表示を更新します。表4-1 ワーニングステータス表示にモニタするステータスの一覧を示します。

機器にステータスを問い合わせた結果、該当するワーニングステータスの状態にあるときは赤色の点灯表示、リミッタコンディションの動作中は橙色の点灯表示にします。図4-15にワーニングステータスとリミッタコンディションの表示例を示します。

ワーニングステータスがオン状態のときは、機器本体で保護機能が働き、「ワーニング表示」状態となっています。このとき、ステータスをクリア（[図4.5.2](#)）せずに出力設定（[図4.2.5](#)）やリミッタ設定（[図4.2.6](#)）の変更を行なうとエラーとなります。

表4-1 ワーニングステータス表示

表記	内容	オン状態の表示色	備考
OV	出力過電圧保護	赤	
OC RMS	出力実効値電流保護		
PU	DSP メモリ書き込みエラー		
OC PK	出力ピーク電流保護		
OH	内部温度異常保護		
Irms	電流実効値リミッタ動作		出力オフ動作で点灯
Ipk	電流ピーク値リミッタ動作		出力オフ動作で点灯
Vpk	電圧ピーク値リミッタ動作		出力オフ動作で点灯
DC OV	直流電源部過電圧保護		
DC UV	直流電源部不足電圧保護		
Freq	外部同期信号周波数範囲超過		
DCPS	内部直流電源異常		

表4-2 リミッタコンディション表示

表記	内容	オン状態の表示色	備考
Watt	電力リミッタ動作中	橙	
Irms	電流実効値リミッタ動作中		
Ipk	電流ピーク値リミッタ動作中		
Vpk	電圧ピーク値リミッタ動作中		



図4-15 ステータス表示例（過電圧 過電力）

4.5.2 クリア

ワーニングステータス表示をクリアするときは、メニューバーから [ステータス(S)] - [クリア] と操作します。

本ソフトウェアウィンドウのワーニングステータス表示を消灯状態にするとともに、機器のワーニング表示を解除します。

ただし、機器の状態により全てのワーニング要因が解除されない場合があります。

また機器の画面にエラーが表示されているときに操作を行うと、図4-13のようなダイアログが表示されます。表示をクリアするために、メニューバーから [ステータス(S)] - [クリア] と操作します。




図4-16 機器がエラー状態のときのダイアログ

4.6 ロギング

計測値ロギングウィンドウ (図 4.2.2) を表示します。次の 2 通りの方法があります。

- メニューバーから、[ツール(T)] – [ロギング] と操作します。
- ツールバーの「ロギング」アイコン (図 4.2.2) をクリックします。

4.7 任意波形編集

任意波形編集ツール (図 4.2.3) を表示します。次の 2 通りの方法があります。

- メニューバーから、[ツール(T)] – [波形生成] と操作します。
- ツールバーの「任意波形編集」アイコン (図 4.2.3) をクリックします。

4.8 通信未接続状態での制約

基本コントローラでは、**設定**、**更新**や**OUTPUT**をクリックしたときなど通信の必要がある操作を行った時に接続されている機器との通信を試みます。通信が確立できた場合、指定された操作を機器に対して行います。通信が確立できなかった場合、図3-3 通信未接続状態で起動したときに表示されるダイアログが表示されます。

5. シーケンス

5.1 ウィンドウ各部の名称	32
5.2 各部の操作	33
5.3 シーケンスデータファイル	40
5.4 実行	41

5.1 ウィンドウ各部の名称




図5-1 シーケンスウィンドウ

- | | |
|---------------|-------|
| a) メニューバー | 5.2.1 |
| b) ツールバー | 5.2.2 |
| c) 基本設定 | 5.2.3 |
| d) ステップ操作 | 5.2.4 |
| e) ステップ遷移パラメタ | 5.2.5 |
| f) ステップ実行パラメタ | 5.2.6 |
| g) オペレーションバー | 5.2.7 |

5.2 各部の操作

5.2.1 メニューバー

ファイル(F)	新規作成(N)	Ctrl+N	← シーケンスを新規作成します
	開く(O)...	Ctrl+O	← シーケンスファイルを開きます
	上書き保存(S)	Ctrl+S	← シーケンスファイルを上書き保存します
	名前を付けて保存(A)...		← シーケンスファイルに名前を付けて保存します
	終了(X)		← 本ソフトウェアを終了します
編集(E)	コピー(C)	Ctrl+C	← 選択されているパラメタをコピーします
	貼り付け(P)	Ctrl+V	← コピーしたパラメタを貼り付けます
	すべて選択(L)	Ctrl+A	← 全パラメタを選択状態にします
	初期化(A)	Ctrl+I	← 選択されているパラメタを初期化します
	行追加(S)		← ステップを追加します
	行挿入(I)		← 選択ステップの前にステップを挿入します
	行削除(E)		← 選択ステップを削除します
	行 UP(U)		← 選択ステップと上のステップを入れ替えます
	行 DOWN(D)		← 選択ステップと下のステップを入れ替えます
実行(R)	開始(S)		← シーケンス実行を開始します
	停止(E)		← シーケンス実行を停止します
	ホールド(H)		← シーケンス実行を一時中止します
	ブランチ 1		← ブランチ 1 に設定したステップへ遷移します
	ブランチ 2		← ブランチ 2 に設定したステップへ遷移します
	出力 ON(N)		← 機器の出力をオンします
	出力 OFF(F)		← 機器の出力をオフします
	実行モード切換		← 本ソフトウェアの「実行モード」と「編集モード」の切り換えを行います

図5-2 シーケンスのメニュー構成

5.2.2 ツールバー

シーケンスのツールバーでは、図5-3の各アイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。




図5-3 シーケンスのツールバー

- | | |
|-----------|-----------------------|
| a) 新規作成 | シーケンス設定を新規作成します。 |
| b) 開く | シーケンス設定ファイルを開きます。 |
| c) 上書き保存 | シーケンス設定ファイルを上書き保存します。 |
| d) 任意波形編集 | 任意波形編集ツールを表示します。 |

5.2.3 基本設定

■出力モード・出力レンジ




図5-4 基本設定（出力モード）

出力モードを変更すると、図5-5のダイアログが表示されます。**はい**を選択すると、現在の各設定値はクリア（デフォルト値に設定）されます。クリアされた設定を元に戻すことはできません。設定がクリアされる前に現在の設定を保存しておきたい場合は、**いいえ**を選択して変更をキャンセルして設定をファイルに保存してください（[図5.3](#)）。




図5-5 設定クリア確認ダイアログ

出力モードの変更を行うと、機器の設定状態により切り換えに時間がかかることがあります。

5.2.4 ステップ操作

ステップ（行）の追加，挿入，削除，移動，コピーの方法を説明します。



図5-6 ステップ操作ボタン

- ジャンプ先やブランチステップに設定されているステップのステップ番号がこれらの操作によって変わったとき，ジャンプ先やブランチステップのステップ番号も自動的に更新され，ステップの依存関係は維持されます。
- ジャンプ先やブランチステップに設定されているステップを削除した場合は，図5-7のダイアログが表示されます。**はい**を選択すると，ステップが削除されジャンプ先やブランチステップは無効となります。**いいえ**を選択すると，ステップの削除はキャンセルされます。




図5-7 ステップ削除の確認ダイアログ

■行追加

最後の行（ステップ）の後ろに新しい行を追加します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行追加(S)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **S** と操作します。
- ステップ操作の「行追加」ボタンをクリックします。

■行挿入

カーソルがある行（ステップ）の前に新しい行を追加します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行挿入(I)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **I** と操作します。
- ステップ操作の「行挿入」ボタンをクリックします。

■行削除

カーソルがある行（ステップ）を削除します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行削除(E)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **E** と操作します。
- ステップ操作の「行削除」ボタンをクリックします。

■行 UP

カーソルがある行（ステップ）を上との行と交換します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行 UP(U)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **U** と操作します。
- ステップ操作の「▲」ボタンをクリックします。

■行 DOWN

カーソルがある行（ステップ）を下との行と交換します。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [行 DOWN(U)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **D** と操作します。
- ステップ操作の「▼」ボタンをクリックします。

■コピー

選択された行範囲やセル範囲の設定データをクリップボードにコピーします。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [コピー(U)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **C** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**C** と操作します。

■貼り付け

選択された行範囲やセル範囲にクリップボードの設定データを貼り付けます。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから、[編集(E)] - [貼り付け(P)] と選択します。
- キーボードで、**Alt**, **E**, **P** と操作します。
- キーボードで、**Ctrl**+**V** と操作します。
- 貼り付け先として選択する範囲は、クリップボードにコピーしたときのデータ範囲と、行数と列項目を一致させてください。データ範囲が異なると、図5-8のエラーダイアログが表示されます。




図5-8 データコピーのエラーダイアログ

5.2.5 ステップ遷移パラメタ

■設定値の入力

セルを選択し、値を入力します。設定範囲外の値を入力すると、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

「終端」「同期出力」は、セルをクリックして開くコンボボックスの中から選択します。

■設定値のクリア

設定値をデフォルト値に戻すには次の2通りの方法があります。

- クリアするセルを選択して、メニューバーから【編集(E)】－【初期化(I)】と選択します。
- クリアするセルを選択して、キーボードで **Ctrl** + **I** と操作します。

■「有効／無効」パラメタの入力

「開始位相」、「終了位相」、「ジャンプ先」および「ブランチ」のセルを選択すると、有効／無効を設定するラジオボタンが設定可能になります。「有効」にすると、図5-9のように、設定できるようになります。




図5-9 終了位相の有効・無効

5.2.6 ステップ実行パラメタ

■設定値の入力

セルを選択し、値を入力します。設定範囲外の値を入力すると、エラーダイアログが表示されます。ダイアログに従って、範囲内の値を入力してください。

■動作種別の入力

動作種別（入力値／保持／スweep）を設定できる設定値のセルを選択すると、動作種別のラジオボタンが設定可能になります。このラジオボタンを切り換えることにより、動作種別を設定することができます（図5-10）。セル内には、設定されている動作種別のアイコンが表示されます。



図5-10 動作種別の設定

5.2.7 オペレーションバー



図5-11 シーケンスのオペレーションバー

シーケンスのオペレーションバーでは、出力のオン／オフの他に、シーケンスの「モード切替」、「開始」、「停止」、「ホールド」、「ブランチ 1」、「ブランチ 2」の各操作を行うことができます。

5.3 シーケンスデータファイル

シーケンスデータをファイルに保存することができます。ファイルの拡張子は“.sqd”です。


5.3.1 名前を付けて保存

新規にシーケンス設定ファイルを保存します。次の2通りの方法によって、「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。新規作成のデータでは、上書き保存操作をしても「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [名前を付けて保存(A)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **A** と操作します。


5.3.2 上書き保存

既存のシーケンス設定ファイルに上書き保存します。次の4通りの方法があります。新規作成のデータで上書き保存操作をすると、「名前を付けて保存」操作になります。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [上書き保存(S)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **S** と操作します。
- キーボードで **Ctrl**+**S** と操作します。
- ツールバーの「上書き保存」アイコン ( 5.2.2) をクリックします。

5.3.3 ファイルの読み出し

シーケンス設定ファイルを開きます。次の4通りの方法によって、「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。

- メニューバーから、[ファイル(F)] – [開く(O)] と選択します。
- キーボードで **Alt**, **F**, **O** と操作します。
- キーボードで **Ctrl**+**O** と操作します。
- ツールバーの「開く」アイコン ( 5.2.2) をクリックします。

5.4 実行

シーケンスの開始、停止等の制御を行う方法を説明します。

5.4.1 開始

シーケンスを開始します。実行モードで、かつ出力オン状態でのみ可能です。
次の3通りの方法があります。

- メニューバーから **〔実行(R)〕** – **〔開始(S)〕** と選択します。
- キーボードで **[Alt]**, **[R]**, **[S]** と操作します。
- オペレーションバーの「▶」ボタン (図5.2.7) をクリックします。

5.4.2 停止

シーケンスを停止させます。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから **〔実行(R)〕** – **〔停止(E)〕** と選択します。
- キーボードで **[Alt]**, **[R]**, **[E]** と操作します。
- オペレーションバーの「■」ボタン (図5.2.7) をクリックします。

5.4.3 ホールド

シーケンスを一時停止させます。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから **〔実行(R)〕** – **〔ホールド(H)〕** と選択します。
- キーボードで **[Alt]**, **[R]**, **[H]** と操作します。
- オペレーションバーの「||」ボタン (図5.2.7) をクリックします。

シーケンスを再度開始するときは、シーケンスの開始操作を行います。

5.4.4 ブランチ

ブランチが設定されているステップが実行されているときに押すと、設定されているステップにジャンプします。

次の2通りの方法があります。

- メニューバーから **〔実行(R)〕** – **〔ブランチ 1〕** と選択します。
- オペレーションバーの「ブランチ 1」ボタン (図5.2.7) をクリックします。
- メニューバーから **〔実行(R)〕** – **〔ブランチ 2〕** と選択します。
- オペレーションバーの「ブランチ 2」ボタン (図5.2.7) をクリックします。

5.4.5 出力オン

出力をオンにします。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから **〔実行(R)〕** - **〔出力 ON(N)〕** と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **N** と操作します。
- オペレーションバーの **OUTPUT** (図5.2.7) をクリックします。
出力オン中はボタンが橙色になります。

5.4.6 出力オフ

出力をオフにします。次の3通りの方法があります。

- メニューバーから **〔実行(R)〕** - **〔出力 OFF(F)〕** と選択します。
- キーボードで **Alt**, **R**, **F** と操作します。
- オペレーションバーの **OUTPUT** (図5.2.7) をクリックします。

5.4.7 実行モードの切り換え

編集モード(Edit)／実行モード(Control)を切り換えます。

Control と表示されているときに選択すると、実行モードになります。Edit と表示されているときに選択すると、編集モードになります。設定されているモードは、ステータスバーに表示されます。

次の2通りの方法があります。

- メニューバーから **〔実行(R)〕** - **〔モード切換〕** と選択します。
- オペレーションバーの **Control** / **Edit** (図5.2.7) をクリックします。

シーケンスデータの設定が完了したら実行モードに切り替えてください。切り替えると同時にシーケンスデータが本体に転送されます。

出力をオンにしてからシーケンスを実行してください。

シーケンスデータを変更するときは、出力をオフにしてから編集モードに切り替えてください。実行モードのままではシーケンスデータを変更することができません。

6. 計測値ロギング

6.1	ロギングウィンドウを開く・閉じる	44
6.2	ウィンドウ各部の名称	44
6.3	各部の操作	45
6.4	ログ表示部	46
6.5	計測値ログファイル	47

6.1 ロギングウィンドウを開く・閉じる

6.1.1 ロギングウィンドウを開く

次の2通りの方法があります。

- 基本コントローラメニューバーから、[ツール] — [ロギング] と選択します。
- 基本コントローラツールバーの「ロギング」アイコン (図4.2.2) をクリックします。

6.1.2 ロギングウィンドウを閉じる

ロギングウィンドウ右上の[×]をクリックします。

6.2 ウィンドウ各部の名称




図6-1 計測値ロギングウィンドウ

- | | |
|-----------|--------|
| a) メニューバー | 図6.3.1 |
| b) ツールバー | 図6.3.2 |
| c) ログ表示部 | 図6.4 |

6.3 各部の操作

6.3.1 メニューバー

計測値ロギングのメニュー構成を図6-2に示します。




図6-2 計測値ロギングのメニュー構成

6.3.2 ツールバー

計測値ロギングのツールバーでは、図6-3のアイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。



図6-3 計測値ロギングのツールバー

- a) ロギング開始 ロギングを開始します。
- b) ロギング停止 ロギングを停止します。

6.3.3 開始・停止・クリア

■開始

次の2通りの方法があります。

- メニューバーから、[ロギング] - [開始] と選択します。
- ツールバーから、「ロギング開始」アイコンを選択します。

■停止

次の2通りの方法があります。

- メニューバーから、[ロギング] - [停止] と選択します。
- ツールバーから、「ロギング停止」アイコンを選択します。

■ログクリア

メニューバーから、[ロギング] - [ログクリア] と選択すると、計測値ロギングウィンドウのログがクリアされます。ロギングファイルのログはクリアされません。

6.3.4 ロギング条件

計測項目の選択、計測値ログファイルの設定およびロギングの時間間隔を設定します。メニューバーから、[設定(S)]－[ロギング条件]と選択すると、「ロギング設定」ダイアログが表示されます。




図6-4 ロギング設定ダイアログ

■ファイルに保存

チェックボックスをチェック状態にすると、計測値ログファイルが「保存先」で指定したフォルダに作成・保存されます（図6.5）。

■保存先

計測値ログファイルを保存するフォルダを指定します。

■ロギング間隔

計測値ログファイルを保存するフォルダを指定します。

計測値ロギングの時間間隔を、1秒～300秒の範囲で、1秒単位で指定します。

- ロギング間隔の精度は保証していません。

6.4 ログ表示部

ロギングを開始すると、ログ表示部に、指定したロギング間隔で、1行ずつログが作成されていきます。

6.5 計測値ログファイル

ロギング条件 (図 6.3.4) で「ファイルに保存」を有効に設定している場合、ロギングを開始すると、「保存先」で指定したフォルダに、計測値ログファイルが作成され、ログが追記されていきます。計測値ログファイルのフォーマットを以下に説明します。

■ファイル名

ロギングを開始した時の時刻情報から、YYYYMMDD_HH_MM_SS.txt となります。

■ファイルフォーマット

カンマ区切りのテキストファイルです。1 行目が項目名、2 行目以降が計測値ログです。

- ログ表示部のデータをクリップボードにコピーしたり、ファイルに保存したりすることはできません。ログをファイルに残す必要がある場合は、ロギング条件 (図 6.3.4) で「ファイルに保存」を有効に設定し、計測値ログファイルを使用してください。
- ログの表示またはファイルへの保存は最大 3600 行です。表示部が 3600 行を超えた場合、最も古いデータの行が削除されて新しいログが追加されます。ファイルへの保存が 3600 行を超えた場合、新しいファイルが作成されてそのファイルに記録されます。
- 計測値ログファイルを保存するハードディスクの空き容量によって、ロギングを停止する場合があります。
- シーケンス中はロギングができません。

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

7. 任意波形編集

7.1 概要	50
7.2 任意波形編集ウィンドウを開く・閉じる	51
7.3 ウィンドウ各部の名称	52
7.4 各部の操作	53
7.5 波形表示部	55
7.6 ファイル操作	60
7.7 波形の印刷	61
7.8 新規任意波形編集	62
7.9 新規補間編集	72
7.10 波形間演算	77
7.11 圧縮／伸張	80
7.12 システム設定	84
7.13 メモリ	86

7.1 概要

この章では、「任意波形編集ツール」の基本的な操作や機能を説明します。
実際に操作しながらお読みいただくと、より容易にご理解いただけます。




図7-1 波形作成例

----- コメント -----

本ソフトウェアでは、波形データを 16 ビット（ $-32768 \sim +32767$ ）で扱っていますが、機器の有効範囲は 15 ビット（ $-16384 \sim +16383$ ）となります。このため、本ソフトウェアでは、波形転送時に 15 ビット相当へ圧縮しています。

7.2 任意波形編集ウィンドウを開く・閉じる

7.2.1 任意波形編集ウィンドウを開く

次の3通りの方法があります。

- 基本コントローラメニューバーから、[ツール]－[波形生成]と選択します(図4.2.1)。
- 基本コントローラツールバーの「任意波形編集」アイコン(図4.2.2)をクリックします。
- シーケンスツールバーの「任意波形編集」アイコン(図5.2.2)をクリックします。

7.2.2 任意波形編集ウィンドウを閉じる

任意波形編集の終了操作を行います。次の2通りの方法があります。終了操作を行うと、図7-2の確認ダイアログが表示されます。OKを選択すると、任意波形編集ウィンドウが閉じます。

- メニューバーから、[ファイル(F)]－[終了(X)]と選択します。
- 任意波形編集ウィンドウ右上の✕をクリックします。




図7-2 任意波形編集の終了確認ダイアログ

7.3 ウィンドウ各部の名称

タイトルバーには、波形データの読み出し／書き込みを行ったファイル名が表示されます。まだファイルの読み書きを行っていないときは、[<Untitled>] と表示されます。








図7-3 任意波形編集ウィンドウ

- | | |
|-----------|---|
| a) メニューバー |  7.4.1 |
| b) ツールバー |  7.4.2 |
| c) 操作パネル部 |  7.4.3 |
| d) 波形表示部 |  7.4.4 |

7.4 各部の操作

ここでは、通信接続状態での操作を前提に、各部の操作方法を示します。

通信未接続時状態では、機器との通信が不能であるため、通信を要求する操作の実行はできません。

機器側の状態により、各項目の設定を行うとエラーメッセージが表示されることがあります。メッセージの内容に従って対応してください。

7.4.1 メニューバー

任意波形編集のメニュー構成を図7-4に示します。




図7-4 任意波形編集のメニュー構成

7.4.2 ツールバー

任意波形編集のツールバーでは、図7-5の各アイコンをクリックすると、対応した機能を簡単に実行することができます。




図7-5 任意波形編集のツールバー

- | | |
|-----------|--------------------|
| a) 開く | 波形情報ファイルを開きます。 |
| b) 上書き保存 | 波形情報ファイルを上書き保存します。 |
| c) メモリ転送 | メモリ転送ダイアログを表示します。 |
| d) メモリクリア | メモリクリアダイアログを表示します。 |

7.4.3 操作パネル部

操作パネル部には、現在選択されている操作パネルが表示されます。

任意波形編集ツール起動直後や各操作終了後には、項目選択パネルとなります。




図7-6 操作パネル画面遷移

7.4.4 波形表示部

波形表示部には、作成した波形のイメージや、各種座標データ等が表示されます。

詳細な波形の生成や操作方法については、波形表示部 (図7.5) を参照してください。

7.5 波形表示部

7.5.1 波形表示領域

現在作成してある波形データは、常に波形表示領域に表示されます。

波形表示領域には波形データの他に、表示領域の大きさを示す座標値や、各種操作を行う際に利用されるマーカ (図 7.5.3)、波形の比率を確認するためのグリッド (図 7.5.6) 等が描画されます。

7.5.2 表示倍率

波形表示領域では、縦横の表示倍率を変更することにより、表示波形を拡大できます。

■縦軸の表示倍率

縦方向拡大倍率は、[1 : 1] (波形全体を表示)、[1 : 2] (波形の半分を全体に拡大表示)、[1 : 4] … [1 : 256] まで可能です。

縦スクロールバー上の▼ボタンをクリックし、表示される倍率リストからクリックして選択してください。倍率リスト表示中に、↓キーか→キーを押すと拡大率上昇、↑キーか←キーを押すと拡大率下降となります。Homeキーでは拡大なしに、Endキーで最大倍率になります。

■横軸の表示倍率

横方向拡大倍率は、[1 : 1] (波形全体を表示)、[1 : 2] (波形の半分を全体に拡大表示)、[1 : 4] … [1 : 128] まで可能です。

横スクロールバー右の▼ボタンをクリックし、表示される倍率リストからクリックして選択してください。倍率リスト表示中に、↓キーか→キーを押すと拡大率上昇、↑キーか←キーを押すと拡大率下降となります。Homeキーでは拡大なしに、Endキーで最大倍率になります。

■スクロール

縦/横の倍率が [1 : 2] 以上になると、スクロールバーのスライドが可能になります。

スクロールを行うと、波形表示領域の座標値が変化するので、確認したい座標値へスクロールバーをマウスでドラッグし、波形の他の部分を観察してください。

7.5.3 マーカ

マーカは、各種の波形編集や作成に対して波形の横方向の範囲を選択しておくために使用します。また、横方向の位置を指定して波形の縦の値を読む目的でも使用します。

マーカは、波形表示領域の中に赤と青の縦線で表示されます。



■マーカの操作

任意波形編集ツールで使用するマーカは、A マーカ（赤）と B マーカ（青）の二つです。

A マーカを B マーカの右側に設定することはできません。A マーカは、常に B マーカの左、又は同じ位置にあります。各マーカの位置は、それぞれの色が示す【マーカ：】欄に対応した【X】欄に表示されます。マーカ位置に相当する波形の値は、【Y】欄に表示されます。

■マーカの移動（マウスドラッグ）

マーカを移動するには、マウスドラッグと数値指定の二つの方法があります。

マウスカーソルをマーカに重ねると、マウスカーソルの形が  から  に変化します。この状態でドラッグすることによって、マーカを移動させます。マーカが左右両端にあるときは、マーカが見にくくなりますが、波形表示領域上部のマーカフラッグでも同様にマーカを移動させることができます。

マウスドラッグによるマーカ移動は、波形データのアドレスを単位として移動します。表示上の 1 ドットが複数のアドレスに相当するような表示倍率の時は、表示上の 1 ドットに相当するアドレスをステップとして移動します。

■マーカの移動（数値設定）

より高分解能のマーカ位置指定を行うには、マーカの位置を直接数値で入力します。

A マーカに対応した【X】項目をクリックすることによって、A マーカの位置表示部が選択されます。ここで数値を入力し、**Tab** キーを押すと、指定位置に A マーカがジャンプします。

より高分解能のマーカ位置指定を行うには、マーカの位置を直接数値で入力します。

同様に、B マーカに対応した【X】項目をクリックし、B マーカの位置表示部で数値を入力して **Tab** キーを押すと、指定された位置に B マーカがジャンプします。

数値設定を使用すれば、設定/表示分解能の範囲で自由にマーカ位置を指定できます。

■マーカ連動モード

【マーカを連動する】のチェック状態によって、A マーカと B マーカは独立/連動を切り換えて移動させることができます。

【マーカを連動する】のチェックを ON 状態にすることによって、A マーカと B マーカが連動するようになります。A マーカと B マーカの横方向の差（マーカ間距離）は、【距離 dX(-)】の右に表示されます。

いずれかのマーカを移動させると、距離が一定のまま、もう一方のマーカも移動します。

【距離 dX(-)】の右をクリックし、数値を入力して **Tab** キーを押すと、指定された差になるように、B マーカがジャンプします。

■マーカの影響範囲

マーカによる範囲選択は、下記の操作に影響を与えます。

- 波形のコピー/カット/貼り付けの範囲 (7.5.4)
- 任意波形編集を行う範囲 (7.8)
- 補間で波形を生成する範囲 (7.9)
- 圧縮/伸張を行う範囲 (7.11)
- 波形間の演算を行う範囲 (7.10)

厳密には、マーカは設定/表示されている横軸位置 ([X] 欄右の数値表示) の“直前”に存在していると考えてください。

例えば、マーカ A の横軸位置が 5、マーカ B の横軸位置が 10 のとき、選択範囲は $5 \leq X < 10$ となります。マーカ A は 5 の直前にいますので、5 はマーカ A と B の間に入っています。マーカ B は 10 の直前にいますので、10 はマーカ A と B の間に入りません。

7.5.4 波形操作

■アンドゥとリドゥ

任意波形編集ツールでは、波形編集操作を行った後で波形データを一つ前の状態に戻すこと (アンドゥ) ができます。[編集(E)] - [元に戻す(U)] (Alt, E, U), 又は Ctrl+U と操作すると、一つ前の状態に戻ります。

前の状態に戻した後でその操作を取り消す (リドゥ) には、[編集(E)] - [やり直す(Y)] (Alt, E, Y), 又は Ctrl+Y と操作します。

■切り取り/コピー/貼り付け/削除

任意波形編集ツールでは、波形データに対して切り取り/コピー/貼り付け/削除の操作を行うことができ、任意に波形を編集することができます。

- 切り取り
[編集(E)] - [切り取り(T)] (Alt, E, T) 又は Ctrl+X
- コピー
[編集(E)] - [コピー(C)] (Alt, E, C) 又は Ctrl+C
- 貼り付け
[編集(E)] - [貼り付け(P)] (Alt, E, P) 又は Ctrl+V
- 削除
[編集(E)] - [削除(D)] (Alt, E, D) 又は Ctrl+D

切り取りやコピーを実行すると選択部分の波形データがクリップボードに送られます。選択部分の波形データは、16 ビット (0~+65535) 相当のデータを 1 行 1 データの数字列としてクリップボードに送られます。元が負の値は、65536 が加算されて正の値に変換されています。

この内容はテキストエディタや表計算ソフトウェア等にそのまま貼り付けることも可能ですし、自分自身や複数起動されている他の「任意波形編集ツール」に貼り付けることもできます。




図7-7 クリップボード操作

7.5.5 任意波形編集例

波形のコピーと貼り付け機能の例として、全波整流波形を作成します。

- 手順 1: 画面左上のボタンをクリックします。[ツール(T)] – [新規波形生成(W)] と操作しても、同じ結果となります。
- 手順 2: 初期状態では、正弦波が選択されていますので、そのまま **全ページ OK(K)** ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 3: B マーカを波形中心に移動します。
画面右下に [4096.000] と表示されています。
B マーカに対応する [X] の数字領域に、4096 の半分 [2048] と設定し、**Tab** キーを押します。
- 手順 4: **Ctrl** キーを押しながら **C** キーを押します。[編集(E)] – [コピー(C)] と操作しても、同じ結果となります。これで、マーカ A～B の間、すなわち波形前半のデータがクリップボードにコピーされました。
- 手順 5: [マーカを連動する] の左にあるチェックボックスをクリックしてチェック状態とし、マーカを連動モードにします。
マーカ A に対応する [X] の数字領域に [2048] と設定し、**Tab** キーを押します。
- 手順 6: **Ctrl** キーを押しながら **V** キーを押します。[編集(E)] – [貼り付け(P)] と操作しても同じ結果となります。
これで、クリップボードの波形データが、波形後半に貼り付けられました。

- 解説 1: **Ctrl** キーを押しながら **C** キーを押すような操作を、以降 **Ctrl**+**C** と記します。**Ctrl**+**C** (コピー) では、コピーされた領域の波形はそのまま残ります。**Ctrl**+**X** (カット) では、選択領域のデータがクリップボードに入る点は同じですが、選択領域の波形が削除されます。**Ctrl**+**D** (削除) では、選択領域の波形が削除されますが、クリップボードの内容は変化しません。
- 解説 2: マーカ A と B は、範囲を選択するために使用します。マーカで指定された範囲が、例えば 0～4096 のとき、実際の選択範囲は、 $0 \leq X < 4096$ となります。

7.5.6 グリッド描画

[設定(0)] – [グリッド描画(G)] (**Alt**, **O**, **G**) と操作するごとに、[グリッド描画(G)] の左側にチェックマークが表示/非表示されます。チェック状態の時には、波形表示領域のグリッド描画がオンとなり、未チェック状態の時には、波形表示領域のグリッド描画はオフとなります。

波形の印刷では、グリッドは印刷されません。(参照 7.7)

7.6 ファイル操作

任意波形編集ツールは、下記の種類のファイルを読み書きできます。() 内は、その種類のファイルに付加されるファイル拡張子です。

- 波形データ、表示単位設定を含む独自形式ファイル (.wdb) (7.6.1)
- 波形データのみを持つテキスト形式ファイル (.txt) (7.6.2)
- 任意波形編集に用いられるパラメータを持つテキスト形式ファイル (.wfn) (7.8.6)
- 制御点情報を持つテキスト形式ファイル (.prn / .tsv / .csv) (7.9.4)

7.6.1 独自形式ファイル

任意波形編集ツールで作成した波形データ、及び表示単位の設定を一つのファイルにまとめて保存することができます。

【ファイル(F)】－【保存(独自形式)(A)】(**Alt**, **F**, **A**)又は(**Ctrl**+**A**)と操作すると、【名前をつけて保存】というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して保存(S)ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は“.wdb”で、ファイル名入力時に省略可能です。

一度でも、ファイルの読み書きを行うと、【ファイル(F)】－【上書き保存(S)】(**Alt**, **F**, **S**)又は(**Ctrl**+**S**)か、ツールバーのボタンをクリックすることで現在のファイル(タイトルバーに表示されます)に上書き保存されます。

まだファイル操作を行っていない場合、【上書き保存】操作は独自形式ファイルの【名前をつけて保存】と同様の処理を行います。

7.6.2 テキスト形式ファイル

任意波形編集ツールで作成した波形データを、他のアプリケーションでも容易に扱えるよう、テキストファイルとして保存することもできます。

【ファイル(F)】－【保存(テキスト形式)(T)】(**Alt**, **F**, **T**)又は(**Ctrl**+**T**)と操作すると、【名前をつけて保存】というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して**保存(S)**ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は“.txt”で、ファイル名入力時には省略可能です。

テキストファイルでは、16ビット(0～+65535)相当のデータを、1行1データの数字列として保存します。元が負の値は、65536が加算されて正の値に変換されています。行数は4096に固定されています。

このファイルは、テキストエディタや表計算ソフトウェア等で、そのまま読み込むことが可能です。逆に、テキストエディタや表計算ソフトウェア等でテキストファイルを作成し、そのファイルを「任意波形編集ツール」で読み込むことも可能です。

テキストファイル作成の際、1行1データとなるようにし、データは16ビットの符号付き整数（-32768～+32767）としてください。保存時のファイルとは数値フォーマットが異なることに注意してください。

データファイルのデータ数は、4096を基準としてください。この基準値以上のデータ数であった場合では、余った部分を読み飛ばします。逆に、データの数が少ないときは、波形の先頭部分に読み込まれ、残りの部分は変化しません。

7.6.3 ファイルの読み込み

〔ファイル(F)〕－〔開く(O)〕(**A**lt, **F**, **O**)又は**C**trl+**O**)の操作か、ツールバーのボタンをクリックすることで、〔ファイルを開く〕ダイアログを表示します。ファイル名を指定して、**O**Kボタンをクリックすると、指定した波形データファイルから波形情報を読み出します。

7.7 波形の印刷

「任意波形編集ツール」で作成した波形データを、波形イメージとして印刷することもできます。ただし表示状態に関わらずグリッドは印刷されません。

〔ファイル(F)〕－〔印刷(P)〕(**A**lt, **F**, **P**)と操作すると、印刷設定ダイアログが表示されます。印刷設定の詳細は、お使いになるプリンタの取扱説明書をご参照ください。

7.8 新規任意波形編集

新規任意波形編集パネルは、標準波形や数式波形を作成する画面です。

項目選択パネルの 新規波形生成 ボタンをクリックするか、[ツール(T)] – [新規波形生成(W)] (Alt, T, W) と操作すると、新規任意波形編集パネルが表示されます。新規任意波形編集パネルが表示されている間は、波形表示部に対しての操作を行うことはできません。

新規任意波形編集パネルで任意波形編集し波形表示画面に戻った直後には、[編集(E)] – [元に戻す(U)] (Alt, E, U), 又は Ctrl + U と操作することによって生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。




図7-8 新規任意波形編集

7.8.1 範囲・ページ

新規任意波形編集では、ページごとに独立した“範囲”と“波形の定義”を与えることによって、波形を生成します。初めて新規任意波形編集パネルを表示する際、現在のマーカー指定範囲が任意波形編集の“範囲”として与えられています。

各ページの範囲は、[範囲(X)] の下の、二つの数字入力領域で設定します。

複数のページの範囲が重複しているときは、ページ番号が大きい方（後の方）の波形定義が有効となります。これを利用して、前の方のページで定義した波形の一部を、後の方のページで変更するということも可能です。

また、各ページ独立してページの有効/無効を設定できます。画面下方の[有効]、[無効]のどちらかのラジオボタンをクリックし、選択状態に切り換えてください。

ページの移動は、任意波形編集画面左下の◀ボタンと▶ボタンで行います。◀ボタンで前のページに移動、▶ボタンで次のページに移動します。

⏮ボタンをクリックすれば、有効になっている最初のページにジャンプします。⏭ボタンをクリックすれば、有効になっている最後のページにジャンプします。

ボタンの間の数値入力領域に、直接数字を入力してEnterキーを押せば、指定されたページにジャンプします。設定できるページ番号は、1～200 までとなっています。

新規任意波形編集パネル上部の初期化ボタンをクリックすることで、表示されているページの設定内容をデフォルト値に初期化することができます。

全ページを一括してデフォルト値に戻すには、全ページクリアボタンをクリックします。このとき、各ページの範囲がゼロに初期化されます。

表示ページの波形を生成するには、画面下方のページ OK(G)ボタンをクリックします。

全てのページを一括して任意波形編集するには、画面下方の全ページ OK(K)ボタンをクリックします。

波形を作成せずに波形表示画面に戻るには、画面下方のキャンセルボタンをクリックします。

7.8.2 波形選択

新規任意波形編集パネルで[波形(T)]右の▼ボタンをクリックすると、使用できる波形のリストが表示されますので、クリックして波形を選択してください。
生成できる波形種類は表7-1の通りです。

表7-1 波形選択

波形	説明
正弦波	各パラメタを設定して、正弦波を生成します。
三角波	各パラメタを設定して、三角波を生成します。
方形波	各パラメタを設定して、方形波を生成します。
ノイズ	乱数計算を元に、生成する度に異なるノイズ波形を生成します。なお、生成されるノイズ波形は一様振幅分布のホワイトノイズです。
DC	指定範囲内を同一のデータとして波形を生成します。
波形関数	様々な数式を組み合わせて波形を定義します。

各種パラメタの設定については7.8.3 パラメタ設定をご覧ください。

波形関数の数式設定については7.8.4 波形関数設定をご覧ください。

7.8.3 パラメタ設定

【波形(T)】の設定が、正弦波、三角波、方形波、ノイズ、DC の時には、それぞれの波形を生成するためのパラメタを設定する必要があります。設定できるパラメタは下記の通りです。

表7-2 標準波形のパラメタ

	正弦波	三角波	方形波	ノイズ	DC
オフセット (O)	○	○	○	○	○
サイズ (Z)	○	○	○	○	○
振幅 (A)	○	○	○	○	—
周期 (P)	○	○	○	—	—
位相 (H)	○	○	○	—	—
傾斜 (M)	—	○	—	—	—
デューティ (R)	—	—	○	—	—
遷移 (N)	—	—	○	—	—

■パラメタの種類

サイズは、そのページの【範囲(X)】指定の幅となります。サイズを変更すると、範囲指定の上限が変化します。

振幅は、ピーク-ピーク値です。

周期は、範囲内に、何周期（何波）の波形を生成するかの指定です。

位相の単位は[deg]です。

三角波では、傾斜（シンメトリ）を設定できます。傾斜の単位は[%]です。

方形波では、デューティ比率、遷移を設定できます。デューティ比率の単位は[%]です。遷移は、波高値が 0[%]⇔100[%]に達するのに要する時間を、周期に対する比率[%]で設定します。

±フルスケール値を超えるような【オフセット(O)】や【振幅(A)】設定が行われたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

7.8.4 波形関数設定

波形選択 (図7.8.2) で [波形関数] が選択されると、定数入力部 [定数(C)], 及び数式入力部 [Y=] が現れます。

図7-9 「波形関数」を選択したとき

定数と式を入力して **計算実行(M)** ボタンをクリックすると、新規任意波形編集パネルの波形表示領域で、計算した結果の波形を確認できます。

■定数

定数は、例えば [fs=32767;], [s=2*pi/4096;] のように、[定数=値 or 式] の形で記述します。一つの定数定義や式の最後には、必ずセミコロン [;] をつけます。

定数や式は、半角文字です。アルファベットは大文字/小文字の区別はされません。

定数は、アルファベットを先頭とし、アルファベットか数字からなる文字列としてください。

定数は、組み込み定数 (図表7-3) とは異なる文字列としてください。また、組み込み関数 (図表7-5) と異なる文字列とすることをおすすめします。

全ページ OK(K) ボタンでは、定数は定義されたページ以降の全ページに対して有効となります。

例えば、1 ページで定義された定数は、すべてのページに対して有効です。3 ページで定義された定数は、1, 2 ページに対しては無効、3 ページ以降に対して有効です。

ページ OK(G) ボタンで表示されているページの波形だけを作成するときには、定数は表示されているページに対してのみ有効です。例えば、2 ページで定義されている定数は、1 ページや3 ページ以降に対しては無効です。

この際、別のページで与えられている定数を有効にするためには、あらかじめ定数を定義しているページで**計算実行(M)**ボタンをクリックし、計算を実行しておいてください。

■組み込み定数

表7-3の定数は、「任意波形編集ツール」にあらかじめ組み込まれています。

前述の「定数」欄で、組み込み定数と同じ名前の定数を定義すると、組み込み定数の定義は無効化され、ユーザーが定義した値や式が有効となります。

表7-3 組み込み定数

表現	意味	値
pi	円周率	3.1415926535898
c	光速	2.99792458e8
h	プランク定数	6.6260755e-34
k	ボルツマン定数	1.380658e-23
r	オイラー定数	0.57721566490153

■関数

数式入力部 [Y=] には、 $Y=f(X)$ の形式の数式を与えます。

ここで [X] は、そのページの範囲内を変化する値です。例えばそのページの範囲が 1000～2000 だったとすると、式中の [X] も 1000～2000 の間を変化します。数式中の [X] の値は、単位設定画面で設定される横軸の単位 (図7.12.1) に影響を受けます。

例えば、[Y=] [sin(X)] のような式で、正弦波を与えるときを考えます。ここで、sin() 関数の引数は、ラジアン表現です。

横軸の単位が [アドレス] で、範囲が 0～4096 のとき、 $4096 = 2 * \pi * 651.8986 \dots$ ですので、この式の結果は、約 652 波の正弦波となります。

横軸の単位が [時間] で、周波数が 500 Hz のときは、周期が 2 ms となりますので、 $2e-3 = 2 * \pi * 0.0003183 \dots$ ですので、この式の結果は、正弦波 0° 付近のほとんど変化しない値となります。

縦軸の単位が [ユーザ単位] で 0～1 のときは、 $1 = 2 * \pi * 0.1591 \dots$ ですので、この式の結果は、正弦波の前半約 1/6 の波形となります。

正弦波 1 波を最も簡単な式で得るには、横軸の単位を [ユーザ単位] とし、[最小値～最大値] を 0～6.283185 とします。

数式の [Y=] の値は、システム設定画面で設定される縦軸の単位 (図7.12.2) に影響を受けます。[Y=] [sin(X)] のような式で、正弦波を与えるときを考えます。sin() 関数の値は、±1 です。

縦軸の単位が [データ] のとき、その範囲は -32768～+32767 ですので、この式の結果は、0 付近のごく小さな振幅の波形にしかありません。

縦軸の単位が [電圧] で振幅が 20 Vp-p のとき、その範囲は ±10 ですので、この式の結果は、フルスケールの 1/10 の正弦波となります。

縦軸の単位が [ユーザ単位] で -1～+1 のとき、式の結果はフルスケールの正弦波となります。

計算結果が ±フルスケールを超えたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

■演算子

定数入力部【定数(C)】及び数式入力部【Y=】では、表7-3の演算子を組み合わせて使用できます。演算子の優先度は、表の上の方が高く、下の方が低くなっています。論理演算子は、条件が真のときには1を、偽のときには0を返します。

表7-4 演算子

演算子	結合規則	備考
(), 関数, 定数, ユーザ定義変数, 数字列	→	
+, -, !	←	単項演算子, !は論理演算子
^	→	2項演算子, べき乗
*, /	→	2項演算子, 乗除算
+, -	→	2項演算子, 加減算
<, <=, >, >=	→	論理演算子, 大小比較
==, !=	→	論理演算子, 等値比較
&&	→	論理演算子, 論理積
	→	論理演算子, 論理和

■組み込み関数

定数入力部【定数(C)】及び数式入力部【Y=】では、表7-5に示す関数を組み合わせて使用できます。

表7-5 組み込み関数

関数	説明
sin(式), cos(式), tan(式)	三角関数です。引数はラジアン表現です。
atn(式)	逆正接関数です。引数を正接とする角度をラジアンで返します。
sqr(式)	正の平方根を返します。
exp(式)	e (自然対数の底) を底とする指数関数です。
log(式)	自然対数を返します。
log10(式)	常用対数を返します。
power(式1, 式2)	式1を実部, 式2を虚部とする複素ベクトルの大きさを返します。
phase(式1, 式2)	式1を実部, 式2を虚部とする複素ベクトルの偏角を返します。
tri(式1, 式2)	式1に角度, 式2に傾斜を与え, 三角波を定義する関数です。式2は省略可能です。省略した場合, 傾斜を50%として扱います。
sqw(式1, 式2, 式3)	式1に角度, 式2にデューティ比率, 式3に遷移を与え, 方形波を定義する関数です。式2, 式3は省略可能です。省略した場合, デューティ比率を50%, 遷移を0%として扱います。ただし, 式3を指定する場合は, 式2を省略できません。
rnd()	最大振幅が±1の一樣振幅分布(ホワイトノイズ)を生成します。引数はありません。

7.8.5 波形作成例

■標準波形

標準的な波形の例として、シンメトリ 30%の三角波を作成します。

- 手順 1: [項目選択パネル] 上の、**新規波形生成** ボタンをクリックします。
[ツール(T)] – [新規波形生成(W)] と操作しても、同じ結果となります。
[項目選択パネル] 欄が [新規任意波形編集パネル] に変更されます。
- 手順 2: [波形(T)] の右の▼ボタンをクリックし、リストの中の [三角波] をクリックします。
- 手順 3: [傾斜(M)] の右の数字入力部の数値を、[50] → [30] に変更し、**Enter** キーを押します。これで、シンメトリ 30%の三角波を指定できました。
- 手順 4: **全ページ OK(K)** をクリックすると、[新規任意波形編集パネル] が閉じ、波形表示部に生成した波形が表示されます。

解説 1: この例では、横軸全域に波形を生成しました。「任意波形編集ツール」では例えば、ページ 1 に前 1/4 の波形を指定、ページ 2 に後 1/2 の波形を指定…というように、複数のページに分割できます。この際、**全ページ OK(K)** ボタンをクリックすれば、有効となっている複数のページの指定波形を、一括して実行できます。表示ページだけを実行したいときは、**ページ OK(G)** ボタンをクリックしてください。上の例では、ページ 1 だけの指定ですので、どちらをクリックしても同じ結果となります。

解説 2: 三角波以外に、正弦波、方形波（デューティ比率可変）、ノイズ、DC、及び数式による波形定義（波形関数）を選択できます。

■数式波形

数式による任意波形編集の例として、基本波に3次と5次の高調波を重畳した波形を作成します

- 手順 1: [設定(S)] - [システム設定(S)] と操作します。
[単位設定] というタイトルのダイアログが現れます。
- 手順 2: [X 軸 単位設定] 内の [単位(X)] コンボボックスから, [ユーザ単位] をクリックします。[最小値~最大値] は, 初期値の [0.000000~1.000000] のままとします。
- 手順 3: [Y 軸 単位設定] 内の [単位(Y)] コンボボックスから, [ユーザ単位] をクリックします。[最小値~最大値] は, 初期値の [0.000000~1.000000] のままとします。
- 手順 4: **OK** ボタンをクリックして, 波形表示画面に戻ります。
- 手順 5: [項目選択パネル] 上の, **新規波形生成** ボタンをクリックします。
[ツール(T)] - [新規波形生成(W)] と操作しても, 同じ結果となります。
[項目選択パネル] 欄が [新規任意波形編集パネル] に変更されます。
- 手順 6: [波形(T)] の右の ▼ ボタンをクリックし, 表示されたリスト中の [波形関数] をクリックします。
- 手順 7: [定数(C)] の右の入力領域に, [s=2*pi:] と入力します。
[Y=] の右の入力領域に, [$\sin(x*s)+\sin(x*s*3)/3+\sin(x*s*5)/5$] と入力します。
- 手順 8: **計算実行(M)** ボタンをクリックすると, 任意波形編集画面内に計算結果の波形が表示されます。
- 手順 9: **全ページ OK(K)** ボタンをクリックして, 波形表示部に戻ります。

解説 1: ここでは, ユーザ単位を使用することによって, 横軸(X)全体を 0~1 として扱いました。また同様に, 縦軸(Y)全体を ±1 として扱いました。
ここで, 定数に $s=2\pi$ を規定し, 式の中で [x*s] とすることによって, 正弦波 1 周期を表現しやすくしました。

解説 2: 手順 2 で, ユーザ単位の X 範囲を, 0~6.283185 (2π) とすれば, 式はもっと簡単になり, [$\sin(x)+\sin(x*3)/3+\sin(x*5)/5$] となります。

7.8.6 任意波形編集パラメタファイル操作

新規任意波形編集パネルのパラメタ設定はテキストファイルとして保存できます。

新規任意波形編集パネル上部の**保存**ボタンをクリックすると、**[名前をつけて保存]** というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して**保存(S)**ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は“.wfn”で、ファイル名入力時には省略可能です。

パラメタ設定のファイルを読み出すには、新規任意波形編集パネル上部の**開く**ボタンをクリックします。**[ファイルを開く]** というタイトルの画面が表示されますので、ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して**開く(O)**ボタンをクリックしてください。

任意波形編集画面設定のファイルはテキストファイルですので、テキストエディタなどで編集することも可能ですが、あまりお奨めしません。「任意波形編集ツール」が読みとることのできない書式になったり、式が長くなりすぎて限界を超えたときなど、編集の結果を正常に読みとれなくなる可能性があります。「任意波形編集ツール」が扱うことのできる他のファイルは、ファイル操作 (7.6) を参照してください。

7.8.7 印刷

新規任意波形編集パネルのパラメタ設定は、印刷することもできます。

新規任意波形編集パネル上部の**印刷**ボタンをクリックすると、印刷設定ダイアログが表示されます。印刷設定の詳細は、お使いになるプリンタの取扱説明書をご参照ください。

7.9 新規補間編集

新規補間編集パネルは、各種の補間によって、波形を作成するための画面です。補間を行うために設定する“点”を、“制御点”と呼びます。

項目選択パネルの**新規補間編集**ボタンをクリックするか、[ツール(T)]－[新規補間編集(I)] (Alt, T, I) と操作すると、新規補間編集パネルが表示されます。

新規補間編集パネルで任意波形編集し、波形表示画面に戻った直後には、[編集(E)]－[元に戻す(U)] (Alt, E, U), 又は Ctrl+U と操作することによって、生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。

	X	Y
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

図7-10 新規補間編集

補間編集の操作は、選択されている範囲に対して実行されます。波形表示画面の A マーカと B マーカで、あらかじめ範囲を選択しておいてください。

7.9.1 制御点の設定

補間は、波形表示画面でマーカで選択されている範囲に対して実行されます。

制御点は選択範囲外にも設定できますが、範囲外の制御点は補間実行の際には無視されます。

制御点の設定は、任意の位置に行うことが可能ですが、同一 X 座標上に複数の制御点を設定することはできません。

■数値による制御点の指定

新規補間編集パネルの [X=] と [Y=] の右の入力領域に座標値を入力します。

[X=] の右をアクティブにするには、入力領域をクリックします。

[Y=] の右をアクティブにするには、入力領域をクリックします。

追加(A) ボタンをクリックすると、波形表示部の指定された位置に、[+] マークが表示されます。また新規補間編集パネルの制御点一覧表にも、制御点の位置が数値で表示されます。制御点一覧表は、X の値の小さい方から大きい方に並べ替えて表示されます。

■マウスによる制御点の指定

制御点の [+] マークのいずれかが赤くなっている（選択されている）ときは、まず波形表示領域のマークのないところでクリックし、すべてのマークを水色（非選択）にしてください。

制御点を追加したい位置にマウスカーソルを移動し、**Ctrl** キーを押しながらクリックすると、制御点が追加されます。波形表示部左上の [カーソル位置] 欄で、おおよそのマウスカーソル位置を知ることができます。追加された制御点は、新規補間編集パネルの制御点一覧表にも追加されるので、座標値を確認してください。

■数値による補間制御点の移動

新規補間編集パネルの制御点一覧表から、いずれかを選択（クリック）すると、その制御点を選択され、下記ようになります。

- 一覧表の指定部分が反転表示されます。
- [X=] と [Y=] の入力領域には、選択された制御点の座標値が表示されます。
- 波形表示部の、相当する座標点 [+] マークが、赤色表示となります。

制御点を選択されている状態で、[Y=] の数値を更新し、**追加(A)** ボタンをクリックすると、選択されていた制御点が移動します。[X=] の値を更新してから **追加(A)** ボタンをクリックした場合は、同一座標点が存在しない時には新規に制御点が追加され、存在する場合にはその制御点座標が更新されます。

■制御点の削除

削除(D)ボタンをクリックすると、そのとき選択されている制御点が、削除されます。削除した制御点を復活させる方法はありません。この機能は注意してご使用ください。

■制御点の全削除

全削除(E)ボタンをクリックすると、そのときに設定されていた制御点が、すべて削除されます。

全削除した制御点を復活させる方法はありません。この機能は特に注意してご使用ください。

7.9.2 補間実行

範囲選択、制御点設定ができたなら、補間を実行します。補間方法には、下記の3種類があります。

- 制御点の間を直線で補間する、直線補間
- 制御点の間をなめらかな曲線で補間する、スプライン補間
- 選択範囲の外とも波形が連続するように曲線で補間する、連続スプライン補間

直線補間を実行するには、**直線(L)**ボタンをクリックするか、**Alt+L**と操作します。

スプライン補間を実行するには、**スプライン(S)**ボタンをクリックするか、**Alt+S**と操作します。

連続スプライン補間を実行するには、**連続**ボタンをクリックします。

波形の一部が範囲選択されているときには、範囲両端と範囲内の制御点を補間することによって、補間を実行します。

波形全体が選択されているとき、連続スプラインでは、波形が繰り返されたときにもなめらかにつながるように補間します。直線、スプライン補間では、最初と最後が異なる値になり、波形を繰り返したときに不連続となります。

補間の結果±フルスケールを超えるような設定が行われたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

補間を実行したら、**OK(T)**ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。

7.9.3 波形作成例

補間による任意波形編集の例として、なめらかなパルス波形を作成します。

- | | |
|-------|--|
| 手順 1: | <p>〔設定(S)〕－〔システム設定(S)〕と操作し、〔単位〕というタイトルのダイアログを表示させます。</p> |
| 手順 2: | <p>〔単位(X)〕右のコンボボックス内から、〔ユーザ単位〕をクリックします。
〔最小値～最大値〕は、初期値の〔0.000000～1.000000〕のままとします。</p> |
| 手順 3: | <p>〔単位(Y)〕右のコンボボックス内から、〔ユーザ単位〕をクリックします。
〔最小値～最大値〕は、初期値の〔-1.000000～1.000000〕のままとします。
OK ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。</p> |
| 手順 4: | <p>A マーカ（赤）の座標値を〔0.2〕と設定し、Enter キーを押します。
B マーカ（青）の座標値を〔0.8〕と設定し、Enter キーを押します。</p> |
| 手順 5: | <p>〔項目選択パネル〕上の、新規補間編集 ボタンをクリックします。
〔ツール(T)〕－〔新規補間編集(I)〕と操作しても、同じ結果となります。
〔項目選択パネル〕欄が〔新規補間編集パネル〕に変更されます。</p> |
| 手順 6: | <p>〔X=〕座標値に〔0.5〕、〔Y=〕座標値に〔1〕を入力し、追加(A) ボタンをクリックします。</p> |
| 手順 7: | <p>連続 ボタンをクリックします。
波形表示部には、補間された波形が表示されます。</p> |
| 手順 8: | <p>OK(T) ボタンをクリックし、波形表示部に戻ります。</p> |

解説 1: 補間編集において、手順 6 で設定したような点を“制御点”と呼びます。

解説 2: 直線補間では、制御点の間を直線で補間することによって、波形を作成します。
スプラインでは、制御点の間を、スプライン曲線でなめらかに補間します。

解説 3: 連続スプラインでは、選択された範囲の前後ともなめらかにつながるように補間します。全範囲が選択されているときは、その波形を繰り返したときに波形の最初と最後がなめらかにつながるように補間します。

7.9.4 制御点ファイル操作

新規補間編集パネルの制御点設定は、テキストファイルとして保存できます。

新規補間編集パネル上部の**保存**ボタンをクリックすると、[名前を付けて保存] というタイトルの画面が表示されます。

保存する場所を選択し、ファイル名を入力して**保存**ボタンをクリックしてください。ファイル拡張子は “.prn”, “.tsv”, “.csv” から選択し、ファイル名入力時には省略可能です。

- 拡張子 .prn スペース区切りの制御点情報ファイル
- 拡張子 .tsv タブ区切りの制御点情報ファイル
- 拡張子 .csv カンマ区切りの制御点情報ファイル

制御点設定ファイルを読み出すには、新規補間編集パネル上部の**開く**ボタンをクリックします。[ファイルを開く] というタイトルの画面が表示されますので、ファイルの場所を選択し、ファイル名を入力して**開く**ボタンをクリックしてください。

このファイルは、テキストエディタや表計算ソフトウェア等で、そのまま読み込むことが可能です。また、テキストエディタや表計算ソフトウェア等でテキストファイルを作成し、そのファイルを「任意波形編集ツール」で読み込むことも可能です。テキストファイル作成の際、1行が X と Y の 2 データとなるようにし、上記拡張子の形式と同様の書式で保存するよう注意してください。

「任意波形編集ツール」が扱うことのできる他のファイルは、ファイル操作 (7.6) を参照してください。

7.10 波形間演算

波形間演算パネルは、選択範囲の波形と、標準波形、数式波形、又はクリップボードの波形を四則演算し、波形を作成する機能を持っています。

項目選択パネルの**波形間演算**ボタンをクリックするか、**[ツール(T)]**－**[波形間演算(O)]** (**Alt**, **T**, **O**) と操作すると、波形間演算パネルが表示されます。波形間演算パネルが表示されている間は、波形表示部に対しての操作を行うことはできません。

波形間演算パネルで任意波形編集し、波形表示部に戻った直後には、**[編集(E)]**－**[元に戻す(U)]** (**Alt**, **E**, **U**)、又は **Ctrl**+**U** と操作することによって、生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。

波形間演算は、マーカーにより選択されている範囲に対して実行されます。波形表示部の A マーカーと B マーカーで、あらかじめ編集範囲を選択しておいてください。




図7-11 波形演算

7.10.1 演算の種類

〔選択領域〕と〔クリップボード/生成波形〕の間にある▼ボタンをクリックすると、四則演算のリストが表示されます。リストの中をクリックするか、↑, ↓, →, ←キーを押して、演算子を選択してください。

なお、[*] は乗算 (×), [/] は除算 (÷) を表します。

7.10.2 演算対象の設定

■生成波形

生成波形(W)ボタンをクリックするか、Alt+Wと操作すると、任意波形編集画面が現れます。操作については、新規任意波形編集 (7.8) に準じて行うことができます。ただし、波形間演算における任意波形編集には下記のような制限があります。

- 〔範囲(X)〕や〔サイズ(Z)〕が、変更できない。
- 複数ページに範囲を分割することができない。

新規任意波形編集 (7.8) を参考に波形を生成し、ページ OK(G)をクリックすると、〔クリップボード/生成波形〕の領域に作成した波形が表示されます。

■クリップボード

クリップボード(B)ボタンをクリックするか、Alt+Bと操作すると、〔クリップボード/生成波形〕の領域にクリップボードに格納されていた波形が表示されます。クリップボード操作については、7.5.4を参照してください。

選択範囲がクリップボード内データよりも長ければ、データの足りない分は0データとして扱われます。クリップボード内データが選択範囲よりも長ければ、データはクリップボードの前方から利用されます。

クリップボードの内容は16ビット整数ですが、波形間演算ではそのときの縦軸単位に変換されて扱われます。例えば縦軸ユーザ単位：-1～+1のときは、クリップボード内データは、±1に対応する形に変換されて扱われます。

7.10.3 演算の実行

演算の実行は、演算種類を変更したり、〔クリップボード/生成波形〕のデータを変更する毎に自動的に行われます。

計算の実行結果は〔計算結果〕領域に波形として表示されます。

演算結果を波形表示部に反映するためにはOKボタンをクリックします。キャンセルボタンをクリックすることで、演算結果を破棄して波形表示部に戻ることができます。

7.10.4 波形作成例

波形間の演算の例として、正弦波にノイズを重畳した波形を作成します。

- 手順 1: **【新規任意波形編集パネル】**を表示します。
初期状態では、正弦波が選択されています。
【振幅(A)】の右の数値を、**[65534] → [50000]**に変更し、少し振幅を小さくします。
全ページ OK(K) ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 2: **【項目選択パネル】**上の、**波形間演算** ボタンをクリックします。
【ツール(T)】－**【波形間演算(O)】**と操作しても、同じ結果となります。
【項目選択パネル】欄が**【波形間演算パネル】**に変更されます。
- 手順 3: **生成波形(W)** ボタンをクリックします。
- 手順 4: **【波形】** コンボボックスを選択し、表示されたリスト中の**【ノイズ】**をクリックします。
【振幅(A)】の右の数値を、**[65534] → [15000]**に変更します。
ページ OK(G) ボタンをクリックすると、**【波形間演算パネル】**に戻ります。
この段階で、**【計算結果】**欄には加算された結果が表示されます。
- 手順 5: **OK** ボタンをクリックして、波形表示部に戻ります。
正弦波にノイズを重畳した波形が得られました。

解説 1: この例で使用した加算以外に、減算、乗算、除算が可能です。

解説 2: あらかじめ、波形表示画面でマーカ A と B で波形の一部を選択しておくことによって、波形の一部に対して演算を行うことができます。

解説 3: この例では、任意波形編集パネルで作成した波形を演算に使用しました。
手順 3 で**クリップボード(B)** ボタンをクリックすると、“クリップボード”の内容を演算に使用できます。

解説 4: 乗算を使用するときは、縦軸をユーザ単位の±1 とすると便利です。
こうすれば、フルスケール値同士を乗算したときに、結果もフルスケール値となります。

7.11 圧縮／伸張

【圧縮／伸張パネル】は、選択範囲の波形を、縦／横に圧縮伸張し、波形を生成します。

項目選択パネルの【圧縮／伸張】ボタンをクリックするか、【ツール(T)】－【圧縮／伸張(P)】(**Alt**, **T**, **P**)と操作すると、【圧縮／伸張パネル】が表示されます。【圧縮／伸張パネル】が表示されている間は、波形表示部に対しての操作を行うことはできません。

【圧縮／伸張パネル】で任意波形編集し、波形表示部に戻った直後には、【編集(E)】－【元に戻す(U)】(**Alt**, **E**, **U**)、又は**Ctrl**+**U**と操作することによって、生成した波形を反映する前の状態に戻すことができます。

図7-12 圧縮／伸張

7.11.1 横軸の圧縮／伸張

圧縮／伸張の操作はマーカによる選択範囲内にのみ影響を与えるので、横軸の圧縮／伸張を行う前に、波形表示部のマーカで選択範囲を設定 (7.5.3) します。

横軸の圧縮／伸張は、圧縮／伸張画面の【X 軸】内の項目で設定を行います。

■選択範囲を、開始点／終了点に圧縮／伸張

【開始点 (S) X=】、【終了点 (E) X=】の入力領域に数値を入力し、**OK**ボタンをクリックします。

あらかじめマーカで選択された範囲の波形を、開始点／終了点で指定された範囲に、圧縮／伸張、又は移動できます。

圧縮／伸張実行の結果データがなくなる領域は、直前又は直後の値で補充されます。


■選択範囲を、全体に伸張

全体に伸張 ボタンをクリックすると、あらかじめマーカで選択された範囲を、波形データ全体に伸張できます。デジタルオシロスコープで採取した実データなどは、正確に1周期になっていない場合がほとんどです。このような際に、この機能を使って1周期を切り出すことができます。

■その他


伸張率が高すぎると、波形に歪みが発生する場合がありますので、ご注意ください。

7.11.2 縦軸の圧縮／伸張

圧縮／伸張の操作はマーカによる選択範囲内にのみ影響を与えるので、縦軸の圧縮／伸張を行う前に、波形表示部のマーカで選択範囲を設定（ 7.5.3）します。

縦軸の圧縮／伸張は、圧縮／伸張画面の【Y 軸】内の項目で設定を行います。

■最大値／最小値を指定して、圧縮／伸張


【最大/最小(M)】の○（オプションボタン）が選択（）されている状態の時、マーカで選択されている範囲の最大値が【最大(X)】の右に、最小値が【最小(N)】の右に表示されています。圧縮／伸張実行後の、ターゲットの最大値／最小値を各表示部に入力して **Enter** キーを押すと、波形表示分の波形が変化します。

最大値<最小値に設定すれば、波形を上下反転させることもできます。

所望の波形が得られていれば、**OK** ボタンをクリックします。

圧縮／伸張を実行せずに波形表示画面に戻るには、**キャンセル** ボタンをクリックします。

■振幅／オフセットを指定して、圧縮／伸張

【振幅/オフセット(0)】の○（オプションボタン）が選択（）されている時、マーカで選択されている範囲の振幅値が【振幅(T)】の右に、オフセット値が【DC オフセット(D)】の右に表示されています。

振幅／オフセットと最大値／最小値は、下記のような関係になっています。

振幅＝（最大値～最小値の幅）、オフセット＝(最大値～最小値の中心)

最大値＝オフセット＋（振幅÷2）、最小値＝オフセット－（振幅÷2）

振幅を負の値に設定すれば、波形を上下反転させることもできます。

所望の波形が得られていれば、**OK** ボタンをクリックします。

圧縮／伸張を実行せずに波形表示画面に戻るには、**キャンセル** ボタンをクリックします。

■選択範囲を、最大振幅に伸張

最大振幅 ボタンをクリックすると、あらかじめマーカで選択されていた範囲を、最大振幅に伸張できます。伸張前の選択範囲のオフセットが0でなかったとき、伸張後のオフセットは0に変化します。

オフセット固定最大振幅 ボタンをクリックすれば、オフセットを変化させないで、正又は負のピークが最大値になるように伸張させることができます。

■その他

伸張の結果±フルスケールを超えるような設定が行われたときは、±フルスケールで波形がクリップします。

伸張率が大きすぎると、波形に歪みが発生する場合がありますので、ご注意ください。

7.11.3 波形作成例

■横方向の圧縮／伸張

波形の、横方向の圧縮／伸張の例として、正弦波を波形表示画面の前 1/4 に圧縮し、バースト波形を作成します。

- 手順 1: **【新規任意波形編集パネル】**を表示します。
 初期状態では、正弦波が選択されています。
【周期(P)】の右の数値を、**[1] → [4]**に変更し、4周期の正弦波とします。
全ページ OK(K)ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 2: **【項目選択パネル】**上の、**圧縮/伸張**ボタンをクリックします。
【ツール(T)】－**圧縮/伸張(P)**と操作しても、同じ結果となります。
【項目選択パネル】欄が**圧縮/伸張パネル**に変更されます。
- 手順 3: 波形表示画面の右下に**【4096.000】**と表示されています。
【開始点(S) X=】の右の数字領域は、**[0]**のままとします。
【終了点(E) X=】の右の数字領域に、4096 の 1/4 の**【1024】**と設定し、**Enter**キーを押します。
 波形表示画面では、波形全体に現れていた 4 波の正弦波が、前 1/4 に圧縮された様子が見えます。
- 手順 4: **OK**ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。

解説 1: この例では、**【開始点(S) X=】**を**[0]**のままとしたので、元の波形が、波形表示画面の波形の前 1/4 の範囲に圧縮されました。
 例えば、**【開始点(S) X=】****[1024]**、**【終了点(E) X=】****[2048]**と設定すると、元の波形が波形表示画面の前 1/4 から 1/2 までの範囲に圧縮されます。

解説 2: 波形の指定部分を、波形全体に広げることができます。
 あらかじめ、波形表示画面でマーカー A と B で波形の一部を選択しておきます。
 ここで、圧縮／伸張画面の**全体に伸張**ボタンをクリックすると、選択されていた範囲が波形全体に伸張されます。

■縦方向の圧縮/伸張

波形の縦方向の圧縮/伸張の例として、三角波を拡大し、クリップさせて、台形波を作成します。

- 手順 1: **【新規任意波形編集パネル】**を表示します。
初期状態では、正弦波が選択されています。
【波形(T)】コンボボックスから**【三角波】**を選択します。
全ページ OK(K)ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。
- 手順 2: **【項目選択パネル】**上の、**圧縮/伸張**ボタンをクリックします。
【ツール(T)】－**【圧縮/伸張(P)】**と操作しても、同じ結果となります。
【項目選択パネル】欄が**【圧縮/伸張パネル】**に変更されます。
- 手順 3: **【最大(X)】**の右の数字領域を、[32767] → [100000] に設定変更し、**Enter**キーを押します。
【最小(N)】の右の数字領域を、[-32767] → [-100000] に設定変更し、**Enter**キーを押します。
波形表示部では、三角波が縦に拡大され、クリップして台形波が作成される様子が見えます。
- 手順 4: **OK**ボタンをクリックして、波形表示画面に戻ります。

- 解説 1: 手順 3 で指定した最大／最小の数値によって、波形を縦に圧縮したり、上下に移動させたりすることもできます。伸張や移動の結果、±フルスケールを越えたときは、±フルスケールで波形がクリップします。
- 解説 2: あらかじめ、波形表示画面で **A マーカ**（赤）と **B マーカ**（青）で波形の一部を選択しておくことによって、波形の一部を圧縮／伸張できます。
- 解説 3: ±フルスケールまで届いていない波形では、**オフセット固定最大振幅**ボタンや**最大振幅**ボタンをクリックすることによって、最大振幅に波形を伸張できます。
- 解説 4: 手順 3 で、最大を [-100000]、最小を [100000] とすれば、上下反転した波形を得られます。
- 解説 5: この例では**【最大/最小】**で圧縮／伸張率を指定しましたが、**【振幅/オフセット】**でも指定できます。**【振幅/オフセット(0)】**の左の○（オプションボタン）をクリックして●（選択状態）とします。ここで、**【振幅(T)】**を [200000]、**【DC オフセット(D)】**を 0 とすれば、この例と同じ結果が得られます。
- 解説 6: この例では三角波をクリップさせて台形波を作成しましたが、方形波で**【遷移】**を設定することによって、より簡単に台形波を生成することができます。

7.12 システム設定

7.12.1 X 軸単位設定

「任意波形編集ツール」では、横軸の表示／設定単位として、波形データのアドレス以外に、時間、ユーザ単位を使用できます。

時間は、[周波数(Q)] に連動します。

ユーザ単位では、波形データの最初と最後を任意に与え、また単位の名称も任意に設定できます。

横軸ユーザ単位のいくつかの例を、表7-6に示します。

数式で波形を生成するとき、 $\sin()$ などの三角関数はラジアン単位となっていますので、0～6.283185を使用すると便利です。

[単位(X)] の右の▼ボタンをクリックすると、選択できる横軸単位のリストが表示されます。リストの中をクリックするか、↑, ↓, →, ←キーを押して、横軸単位を選択してください。

X 軸単位にユーザ単位を選択すると、[名称]、[最小値]～[最大値]を設定できるようになります。

[名称] 右の領域には横軸単位名称として、半角4文字（全角2文字）までの文字列を入力します。

[最小値]～[最大値] 右の領域には、ユーザ単位の最小値（波形左端の値）、及び最大値（波形右端の値）の数値を入力します。

表7-6 横軸ユーザ単位例

範囲	名称（解説）
0～1	周期
-1～1	（縦軸ユーザ単位：±1 で使用するとき、縦軸範囲に合わせるために使用する）
0～360	deg（度，°）
0～400	grad
0～6.283185	rad

7.12.2 Y 軸単位設定

「任意波形編集ツール」では、縦軸の表示／設定単位として、波形データ（16 bit：-32768～+32767）以外に、電圧、ユーザ単位を使用できます。

電圧は、[振幅(A)] に連動します。

ユーザ単位では、波形データの下端と上端を任意に与え、また単位の名称も任意に設定できます。

数式で波形を生成するとき、 $\sin()$ などの関数のとる値の範囲は±1 となっていますので、-1～+1 を使用すると便利です。

[単位(Y)] の右の▼ボタンをクリックすると、選択できる縦軸単位のリストが表示されます。リストの中をクリックするか、↑, ↓, ⇨, ⇩ キーを押して、縦軸単位を選択してください。

縦軸単位にユーザ単位を選択すると、[名称]、[最小値] ～ [最大値] を設定できるようになります。

[名称] 右の領域には、縦軸単位の名称として、半角 4 文字（全角 2 文字）までの文字列を入力します。

[最小値～最大値] 右の領域には、ユーザ単位の最小値（波形下端の値）、及び最大値（波形上端の値）の数値を入力します。

7.13 メモリ

「任意波形編集ツール」では、作成した波形データを機器へ転送することができます。

7.13.1 メモリ転送

〔ツール(T)〕－〔メモリ転送〕と選択するか、ツールバーの**メモリ転送**ボタンをクリックすることで、メモリ転送ダイアログが表示されます。

設定したい機器側のメモリ番号を指定し、**OK**ボタンをクリックすることで、機器への波形データ転送が開始されます。

本ソフトウェアでは、波形データを 16 ビット（－32768 ～ ＋32767）で扱っていますが、機器の有効範囲は 15 ビット（－16384 ～ ＋16383）となります。このため、本ソフトウェアでは、波形転送時に 15 ビット相当へ圧縮しています。

7.13.2 メモリクリア

〔ツール(T)〕－〔メモリクリア〕と選択するか、ツールバーの**メモリクリア**ボタンをクリックすることで、メモリクリアダイアログが表示されます。




図7-13 メモリ転送／メモリクリアダイアログ

クリアを行いたい機器側のメモリ番号を指定し、**OK**ボタンをクリックすることで、機器内の選択メモリ番号データがクリアされます。

メモリクリアにより、各任意波形メモリはそれぞれ以下のように初期化されます。

ARB1 ～ ARB8 : 三角波

ARB9 ～ ARB16 : 方形波

8. 保守

8.1 バージョンの確認	88
--------------------	----

8.1 バージョンの確認

「環境設定」を押して表示されるダイアログウィンドウの右上に、本ソフトウェアのバージョンが表示されます。



図8-1 環境設定ダイアログウィンドウ

お 願 い

1. 取扱説明書の一部又は全部を，無断で転載又は複写することは固くお断りします。
 2. 取扱説明書の内容は，将来予告なしに変更することがあります。
 3. 取扱説明書の作成に当たっては万全を期しておりますが，万一，ご不審の点や誤り，記載漏れなどにお気づきのことがございましたら，当社又は当社代理店にご連絡ください。
 4. 運用した結果の影響については，3.項に関わらず，責任を負いかねますのでご了承ください。
-

コントロールソフトウェア for PP シリーズ 取扱説明書

株式会社 NF千代田エレクトロニクス

〒171-0021 東京都豊島区西池袋 3-1-13 西池袋パークフロントビル 7F

TEL 03-6907-1401

<https://www.chiyoda-electronics.co.jp/>

© Copyright 2022, **NF Chiyoda Electornics Co., Ltd.**

